

Client VPN Linux 2.1

Guide de l'administrateur

TheGreenBow est un nom commercial déposé.

Microsoft, Windows 10 et Windows 11 sont soit des marques déposées, soit des marques commerciales de Microsoft Corp. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Linux® est une marque déposée par Linus Torvalds aux États-Unis et dans d'autres pays.

Ubuntu et le logo Ubuntu logo sont soit des marques déposées, soit des marques commerciales de Canonical Group Ltd. au Royaume-Uni, d'autres pays, ou les deux.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, le logo Red Hat, le logo Shadowman, CentOS, JBoss, OpenShift, Fedora, le logo Infinity, et RHCE sont des marques déposées de Red Hat, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

D'autres marques de commerce appartenant à des tiers et mentionnées dans ce document demeurent la propriété intellectuelle de ces tiers.

Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les représentations iconographiques ou photographiques. La reproduction de tout ou partie de ce document sur quelque support que ce soit est formellement interdite sauf notre autorisation expresse.

Toutes les informations fournies sont sujettes à modification à tout moment et sans préavis.

Malgré tous les soins apportés à la réalisation de ce document et à sa mise à jour régulière, des erreurs peuvent s'être glissées dans les informations présentées. Si vous en constatez n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous contactant, nous procéderons aux rectifications correspondantes.

Table des matières

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Présentation..... | 1 |
| 1.1 | Introduction | 1 |
| 1.2 | Sécurité | 1 |
| 1.3 | Ergonomie | 1 |
| 1.4 | Simplicité | 1 |
| 1.5 | Universalité | 2 |
| 1.6 | Fonctionnalités | 2 |
| 1.7 | Nouveautés de la version 2.1 | 3 |
| 2 | Téléchargement et vérification du logiciel..... | 4 |
| 2.1 | Introduction | 4 |
| 2.2 | Procédure de vérification sous Ubuntu..... | 4 |
| 2.3 | Procédure de vérification sous RedHat/CentOS | 5 |
| 2.4 | Informations techniques..... | 7 |
| 2.4.1 | Suppression de la clé sous Ubuntu..... | 7 |
| 2.4.2 | Suppression de la clé sous RedHat/CentOS..... | 7 |
| 3 | Installation..... | 9 |
| 3.1 | Introduction | 9 |
| 3.2 | Conditions d'installation | 9 |
| 3.3 | Dépendances | 9 |
| 3.4 | Contenu du paquet..... | 10 |
| 3.5 | Mise à jour du jeu de compilateurs GNU | 10 |
| 3.6 | Installation interactive..... | 11 |
| 3.6.1 | Sous Ubuntu..... | 11 |
| 3.6.2 | Sous RedHat/CentOS | 14 |
| 3.7 | Installation en ligne de commande..... | 17 |
| 3.7.1 | Sous Ubuntu..... | 17 |
| 3.7.2 | Sous RedHat/CentOS | 18 |
| 4 | Activation | 22 |
| 4.1 | Introduction | 22 |

| | | |
|----------|---|-----------|
| 4.2 | Période d'évaluation..... | 22 |
| 4.3 | Format et contenu du fichier vpnsetup.json | 22 |
| 4.4 | Procédure d'activation..... | 23 |
| 4.4.1 | Étapes d'activation..... | 23 |
| 4.4.2 | Activation réussie | 24 |
| 4.4.3 | Erreurs d'activation..... | 24 |
| 4.4.4 | Activation manuelle..... | 25 |
| 5 | Icône tgbtray dans le menu système | 28 |
| 5.1 | Ajout de l'icône au menu système..... | 28 |
| 5.1.1 | Sous Ubuntu..... | 28 |
| 5.1.2 | Sous RedHat/CentOS | 28 |
| 5.2 | État de l'icône du menu système | 29 |
| 5.3 | Menu contextuel de l'icône dans le menu système | 29 |
| 6 | Mise à jour | 30 |
| 6.1 | Sauvegarde du fichier de configuration | 30 |
| 6.2 | Mise à jour interactive | 30 |
| 6.2.1 | Sous Ubuntu..... | 31 |
| 6.2.2 | Sous RedHat/CentOS | 35 |
| 6.3 | Mise à jour en ligne de commande..... | 40 |
| 6.3.1 | Sous Ubuntu..... | 40 |
| 6.3.2 | Sous RedHat/CentOS | 40 |
| 7 | Désinstallation..... | 42 |
| 7.1 | Sous Ubuntu | 42 |
| 7.2 | Sous RedHat/CentOS..... | 43 |
| 8 | Utilisation du tunnel de test | 44 |
| 9 | Ligne de commande..... | 45 |
| 9.1 | Introduction | 45 |
| 9.2 | Afficher l'aide..... | 45 |
| 9.3 | Afficher la version du logiciel | 46 |
| 9.4 | Afficher le nombre de jours restant avant l'expiration de la licence ou de la période d'évaluation..... | 46 |
| 9.5 | Lister les connexions VPN configurées | 46 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 9.6 | Ouvrir une connexion VPN..... | 47 |
| 9.7 | Fermer une connexion VPN | 47 |
| 9.8 | Afficher l'état de la connexion VPN..... | 48 |
| 10 | Configuration des connexions VPN..... | 49 |
| 10.1 | Introduction | 49 |
| 10.2 | Protection de la configuration VPN | 49 |
| 10.3 | Gestion des certificats | 49 |
| 10.4 | Mise à jour de la configuration VPN..... | 50 |
| 11 | Utilisation de tokens et cartes à puce | 51 |
| 11.1 | Introduction | 51 |
| 11.2 | Fichier vpnconf.ini | 51 |
| 11.3 | Installation du middleware..... | 53 |
| 11.4 | Création du fichier vpnconf.ini..... | 53 |
| 12 | Journaux | 55 |
| 12.1 | Introduction | 55 |
| 12.2 | Export au format texte..... | 55 |
| 13 | Lancement automatique..... | 56 |
| 14 | Limitations actuelles | 58 |
| 15 | Gestion des erreurs | 59 |
| 15.1 | L'utilisateur doit appartenir au groupe « tgb » | 59 |
| 15.2 | Impossible de récupérer la liste des connexions VPN..... | 59 |
| 15.3 | Échec d'ouverture de la connexion VPN | 60 |
| 15.4 | Les utilisateurs standard ne doivent pas avoir accès au fichier de configuration | 60 |
| 15.5 | Vérification des pilotes | 60 |
| 15.6 | Blocage du daemon IKE..... | 61 |
| 15.7 | Erreurs token ou carte à puce | 61 |
| 15.8 | Token ou carte à puce non reconnu par la machine virtuelle..... | 61 |
| 16 | Documents connexes à consulter | 63 |



| | | |
|-----------|------------------------------|-----------|
| 17 | Licence OpenSSL | 64 |
| 18 | Contact | 67 |
| 18.1 | Information..... | 67 |
| 18.2 | Commercial | 67 |
| 18.3 | Support | 67 |

Tableau des révisions

| Version | Date | Sections/pages affectées | Description de la modification | Auteur |
|---------|------------|-----------------------------|---|---------|
| 1.0 | 2021-11-17 | Toutes | Version initiale | BB |
| 1.1 | 2023-07-18 | 1.5, 1.6, 2.2, 2.3 et 3.7.2 | Ajout de la prise en charge de RedHat 9 | FB, BB |
| 1.2 | 2023-11-08 | 4.4.4 | Ajout de la procédure d'activation manuelle | JLB, BB |

1 **Présentation**

1.1 **Introduction**

Merci d'avoir téléchargé le logiciel Client VPN Linux 2.1.

Le Client VPN Linux a été spécialement pensé pour répondre aux besoins des grands comptes, OIV/OSE et administrations civiles et gouvernementales. Procurant un niveau élevé de sécurisation des communications, il est facile à déployer, à intégrer et simple à utiliser.

Le Client VPN Linux bénéficie en outre d'un support personnalisé qui va d'un suivi dédié à la prise en compte d'évolutions spécifiques.

Il ne nécessite pas de remise en cause de l'infrastructure de gestion de clés (IGC/PKI) existante, et il est conçu pour s'intégrer de façon transparente avec les passerelles IKEv2 mises en place.

Le Client VPN Linux est commercialisé sous forme d'abonnement annuel. Cet abonnement inclut un support dédié et la maintenance du logiciel.

1.2 **Sécurité**

Conçu pour équiper les postes nomades, le Client VPN Linux est un logiciel client VPN IPsec IKEv2 pour postes de travail Linux, qui permet d'établir des connexions avec le système d'information de l'entreprise via internet, de façon parfaitement sécurisée. Il implémente une large variété d'algorithmes de chiffrement et de hachage, ainsi que différentes méthodes d'authentification forte.

1.3 **Ergonomie**

Facile à installer, facile à configurer et à déployer, parfaitement transparent pour l'utilisateur, le Client VPN Linux est aujourd'hui reconnu pour son ergonomie inégalée.

1.4 **Simplicité**

Nos guides de configuration facilitent les opérations d'intégrations et de déploiement en accélérant la mise en place d'une solution VPN de bout en bout.



1.5 Universalité

Le Client VPN Linux fonctionne sous Ubuntu 18.04 & 20.04, CentOS 8 ainsi que RedHat 8 & 9. Le logiciel est compatible avec de très nombreux pare-feux/passrelles IPsec du marché. La liste, en constante évolution, des pare-feux/passrelles testés dans notre laboratoire est disponible sur le site [TheGreenBow](https://thegreenbow.com).

1.6 Fonctionnalités

- Pilote réseau IPsec et module IKE développés par TheGreenBow
- Module IPsec intégré en mode noyau
- Prise en charge du protocole IKEv2
- Interopérable avec tous les pare-feux/passrelles VPN compatibles IKEv2
- Cryptographie : AES CBC, AES CTR, AES GCM 128/192/256
- Hachage : SHA2 256/384/512
- Groupes de clés : DH 14-21, 28
- Gestion des certificats X.509 : PEM/PFX, PKCS #12¹
- Authentification : clé partagée, certificats, EAP, double authentification (certificat + EAP)
- Authentification des certificats par :
 - méthode 1 : RSA Digital Signature with SHA-2 [RFC7296]
 - méthode 9 : ECDSA "secp256r1" with SHA-256 on the P-256 curve [RFC4754]
 - méthode 10 : ECDSA "secp384r1" with SHA-384 on the P-384 curve [RFC4754]
 - méthode 11 : ECDSA "secp521r1" with SHA-512 on the P-521 curve [RFC4754]
 - méthode 14 : Signature RSASSA-PKCS1-v1_5 [RFC7427]
- Fragmentation IP
- Mode « tout le trafic dans le tunnel »
- Dead Peer Detection (DPD)
- Passerelle redondante
- Mode CP
- Négociation automatique des algorithmes avec la passerelle
- Fragmentation IKE
- Mode NAT-Traversal automatique
- Remote ID, Local ID
- Importation de configuration VPN générées par le Client VPN Windows Enterprise de TheGreenBow
- Pilotage en ligne de commande ou par interface graphique
- Activation par licence

¹ Configuration à réaliser avec le Client VPN Windows Enterprise.

- Prise en charge du format et du protocole de journaux d'évènements syslog
- Trois paquet, chacun étant compatible avec l'une des versions de distributions Linux suivantes :
 - Ubuntu 18.04 & 20.04, 64 bits
 - CentOS version 8 et RedHat version 8, 64 bits
 - RedHat version 9, 64 bits
- Intégration dans le menu système (systray)

1.7 Nouveautés de la version 2.1

- Le même paquet permet une installation sous Ubuntu 18.04 et 20.04
- Prise en charge des tokens et cartes à puce via l'API PKCS#11
- Vérification de la validité des certificats du pare-feu
- Prise en charge des groupes de clés Diffie-Hellman 21 et 28
- Prise en charge du numéro de séquence étendu (ESN, Extended Sequence Number)
- Compatibilité avec le serveur d'activation TheGreenBow Activation Server (TAS)
- Prise en charge de deux serveurs DNS
- Corrections diverses et amélioration des performances



2 Téléchargement et vérification du logiciel

2.1 Introduction

Le Client VPN Linux est disponible en téléchargement sur le site [TheGreenBow](https://thegreenbow.com).


Avant de procéder à l'installation du Client VPN Linux, il est important de vérifier l'authenticité du paquet logiciel téléchargé, afin de confirmer qu'il a bien été signé par TheGreenBow et qu'il n'a subi aucune altération.

2.2 Procédure de vérification sous Ubuntu

Pour vérifier l'authenticité du paquet Ubuntu, suivez les étapes ci-dessous :

1. Ouvrez une fenêtre de terminal (Ctrl + Alt + T).
2. Exécutez la commande suivante pour télécharger la clé publique et l'importer dans le magasin de clés GPG local :

```
gpg --keyserver keys.openpgp.org --recv-keys  
EF44CB417249358E2A97894245038D5E2FE199A5
```



```
utilisateur-tgb@ubuntu: ~/Téléchargements  
utilisateur-tgb@ubuntu:~/Téléchargements$ gpg --keyserver keys.openpgp.org --recv-  
v-keys EF44CB417249358E2A97894245038D5E2FE199A5  
gpg: clef 45038D5E2FE199A5 : clef publique « TGB Linux product manager <linux@th  
egreenbow.com> » importée  
gpg: Quantité totale traitée : 1  
gpg:          importées : 1  
utilisateur-tgb@ubuntu:~/Téléchargements$
```

3. Si ce n'est pas déjà fait, installez le gestionnaire de paquets `dpkg` en exécutant la commande suivante :


```
sudo apt install dpkg-sig
```

4. Vérifiez le paquet logiciel en exécutant la commande suivante dans le répertoire où se trouve le paquet (remplacer le **b** par le numéro de build du paquet logiciel) :

```
dpkg-sig --verify thegreenbow-vpn-client-2.1.2-  
b.amd64.deb
```

5. Vérifiez que les informations en sortie sont bien les suivantes :

```
Processing thegreenbow-vpn-client-2.1.2-  
b.amd64.deb...  
GOODSIG _gpgbuilder  
EF44CB417249358E2A97894245038D5E2FE199A5  
1634291703
```



```
utilisateur-tgb@ubuntu: ~/Téléchargements  
utilisateur-tgb@ubuntu:~/Téléchargements$ dpkg-sig --verify thegreenbow-vpn-clie  
nt-2.1.2-3.amd64.deb  
Processing thegreenbow-vpn-client-2.1.2-3.amd64.deb...  
GOODSIG _gpgbuilder EF44CB417249358E2A97894245038D5E2FE199A5 1634291703  
utilisateur-tgb@ubuntu:~/Téléchargements$
```

Si ce n'est pas le cas, contactez le support client :


<https://www.thegreenbow.com/fr/support/assistance/support-technique/>.

2.3 Procédure de vérification sous RedHat/CentOS

Pour vérifier l'authenticité du paquet RedHat/CentOS, suivez les étapes ci-dessous :

1. Ouvrez une fenêtre de terminal.
2. Exécutez la commande suivante pour télécharger la clé publique :

```
sudo gpg --keyserver keys.openpgp.org --recv-keys  
EF44CB417249358E2A97894245038D5E2FE199A5
```



```
utilisateur-tgb@localhost:~  
Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide  
[utilisateur-tgb@localhost ~]$ sudo gpg --keyserver keys.openpgp.org --recv-keys  
EF44CB417249358E2A97894245038D5E2FE199A5  
[sudo] Mot de passe de utilisateur-tgb :  
gpg: répertoire « /root/.gnupg » créé  
gpg: le trousseau local « /root/.gnupg/pubring.kbx » a été créé  
gpg: /root/.gnupg/trustdb.gpg : base de confiance créée  
gpg: clef 45038D5E2FE199A5 : clef publique « TGB Linux product manager <linux@th  
egreenbow.com> » importée  
gpg: Quantité totale traitée : 1  
gpg: importées : 1  
[utilisateur-tgb@localhost ~]$
```

- Exécutez la commande suivante pour exporter la clé vers un fichier temporaire :

```
sudo gpg --export -a
'EF44CB417249358E2A97894245038D5E2FE199A5' >
/tmp/GPG-TGB-KEY
```

```
utilisateur-tgb@localhost:~/Téléchargements
Fichier  Édition  Affichage  Rechercher  Terminal  Aide

[utilisateur-tgb@localhost Téléchargements]$ sudo gpg --export -a 'EF44CB41724
9358E2A97894245038D5E2FE199A5' > /tmp/GPG-TGB-KEY
[sudo] Mot de passe de utilisateur-tgb :
[utilisateur-tgb@localhost Téléchargements]$
```

- Exécutez la commande suivante pour importer la clé :

```
sudo rpm --import /tmp/GPG-TGB-KEY
```

```
utilisateur-tgb@localhost:~
Fichier  Édition  Affichage  Rechercher  Terminal  Aide

[utilisateur-tgb@localhost ~]$ sudo rpm --import /tmp/GPG-TGB-KEY
[sudo] Mot de passe de utilisateur-tgb :
[utilisateur-tgb@localhost ~]$
```

- Vérifiez le paquet logiciel en exécutant la commande suivante dans le répertoire où se trouve le paquet (ici Téléchargements, où **r** est le numéro de révision du logiciel, **b** le numéro de build du logiciel et **v** le numéro de version de RedHat) :

```
sudo rpm -K ~/Téléchargements/thegreenbow-vpn-
client-2.1.r-b.elv.x86_64.rpm
```



Pour RedHat 8, utilisez la version 2.1.2-b.el8 du Client VPN Linux.
Pour RedHat 9, utilisez la version 2.1.4-b.el9 du Client VPN Linux.

```
utilisateur-tgb@localhost:~/Téléchargements
Fichier  Édition  Affichage  Rechercher  Terminal  Aide

[utilisateur-tgb@localhost Téléchargements]$ sudo rpm -K ~/Téléchargements/thegr
eenbow-vpn-client-2.1.2-3.el8.x86_64.rpm
/home/utilisateur-tgb/Téléchargements/thegreenbow-vpn-client-2.1.2-3.el8.x86_64.
rpm: digests signatures OK
[utilisateur-tgb@localhost Téléchargements]$
```

6. Vérifiez que les informations en sortie sont bien les suivantes :

```
/home/[nom_utilisateur]/Téléchargements/thegreenbow-vpn-client-2.1.r-b.elv.x86_64.rpm: digests signatures OK
```

Si ce n'est pas le cas, contactez le support client :

<https://www.thegreenbow.com/fr/support/assistance/support-technique/>.

2.4 Informations techniques

Le paquet d'installation est signé avec une clé RSA de 4096 bits. La clé publique correspondante est disponible sous ce lien :

<https://keys.openpgp.org/vks/v1/by-fingerprint/EF44CB417249358E2A97894245038D5E2FE199A5>.

Identifiant de la clé : EF44 CB41 7249 358E 2A97 8942 4503 8D5E 2FE1 99A5.

Empreinte de la clé : 2FE199A5.

2.4.1 Suppression de la clé sous Ubuntu

Pour supprimer la clé publique du magasin de clés GPG local, exécutez la commande suivante :

```
gpg --delete-key  
EF44CB417249358E2A97894245038D5E2FE199A5
```

2.4.2 Suppression de la clé sous RedHat/CentOS

1. Exécutez la commande suivante pour récupérer l'identifiant complet de la clé :

```
rpm -q gpg-pubkey --qf  
'%{NAME}-%{VERSION}-%{RELEASE}\t%{SUMMARY}\n'
```

Les informations en sortie doivent indiquer le nom de la clé avec ses numéros de version et de révision comme suit :

```
gpg-pubkey-2fe199a5-[numéro_révision] gpg (TGB  
Linux product manager <linux@thegreenbow.com>)
```

2. Exécutez la commande suivante pour supprimer la clé en remplaçant le numéro de révision avec les résultats obtenus à l'étape précédente :

```
sudo rpm --erase gpg-pubkey-2fe199a5-  
[numéro_révision]
```

3 Installation

3.1 Introduction

Après avoir téléchargé le Client VPN Linux à partir du site web TheGreenBow et vérifié son authenticité (voir chapitre 2 Téléchargement et vérification du logiciel), l'installation peut s'effectuer en double-cliquant sur l'icône du paquet logiciel téléchargé, avant de poursuivre avec la ligne de commande.



Il est également possible d'installer le produit uniquement en ligne de commande, ce qui vous permettra de créer des scripts automatisant ce processus.

3.2 Conditions d'installation

Pour installer le Client VPN Linux vous devez disposer des privilèges de super-utilisateur (ou `root`) sur la machine.

Par ailleurs, vous devrez créer un fichier de configuration à utiliser sur le poste Linux à l'aide du Client VPN Windows Enterprise.



Si vous souhaitez installer le Client VPN Linux sous Ubuntu 18.04, vous devez d'abord mettre à jour le jeu de compilateurs GNU (GCC), voir section 3.5 Mise à jour du jeu de compilateurs GNU.

3.3 Dépendances

Lors de l'installation du Client VPN Linux, les dépendances suivantes seront également installées :

- `dkms` sous Ubuntu
- `epel` sous RedHat/CentOS

3.4 Contenu du paquet

Lors de l'installation du Client VPN Linux, les répertoires et fichiers suivants seront ajoutés sur le poste :

- `/usr/bin/tgbtray` : programme qui gère l'icône du Client VPN Linux dans le menu système (*systray*)
- `/usr/bin/tgbctl` : commande permettant de piloter le Client VPN Linux en ligne de commande
- `/usr/sbin/tgbiked` : daemon du Client VPN Linux qui tourne en tâche de fond
- `/lib/systemd/system/tgbiked.service` : fichier de configuration du daemon
- `/etc/tgb/conf.tgb` : fichier de configuration VPN, incluant un tunnel de test TheGreenBow
- `/etc/tgb/vpnsetup.json` : fichier de licence du Client VPN Linux
- `/usr/share/doc/thegreenbow/CLUF_VPN_TheGreenBow_vFR3.51.pdf` : document contenant le Contrat de Licence Utilisateur Final TheGreenBow
- `/usr/share/icons/thegreenbow` : dossier contenant les icônes utilisées par `tgbtray`
- `/usr/share/applications/thegreenbow.desktop` : lanceur de l'application
- `/usr/src/tgbtun-1.0` : dossier contenant les sources pour la gestion dynamique des modules noyau (DKMS)

3.5 Mise à jour du jeu de compilateurs GNU

Avant de pouvoir installer le Client VPN Linux sous Ubuntu 18.04, vous devez mettre à jour le jeu de compilateurs GNU (GCC) à la version 9. Pour cela, vous devez disposer des droits de super-utilisateur (*root*) sur la machine.

Pour mettre à jour le GCC, procédez de la manière suivante :

1. Ouvrez une fenêtre de terminal (Ctrl + Alt + T).
2. Exécutez successivement les commandes suivantes :

```
sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-toolchain-r/test
sudo apt update
sudo apt install gcc-9 g++-9
```

Le jeu de compilateurs GNU (GCC) a été mise à jour à la version 9.

3.6 Installation interactive

Le Client VPN Linux peut être installé à partir de l'environnement de bureau.



Pour Ubuntu, voir la section 3.6.1 Sous Ubuntu.




Pour RedHat/CentOS, voir la section 3.6.2 Sous RedHat/CentOS.


3.6.1 Sous Ubuntu

Pour installer le Client VPN Linux sous Ubuntu, procédez de la manière suivante :

1. Si vous avez téléchargé le paquet logiciel à partir d'une autre machine que celle sur laquelle le Client VPN Linux doit être installé, copiez-le vers la machine de destination.
2. Double-cliquez sur l'icône du paquet :




3. L'installation du programme se lance et la fenêtre suivante s'affiche :




4. Cliquez sur **Installer**.


Une invite vous demande de vous authentifier :



5. Entrez le mot de passe pour vous authentifier. L'installation proprement dite du logiciel commence :




6. Si l'installation a réussi, l'écran suivant s'affiche :




7. Ouvrez une fenêtre de terminal (Ctrl + Alt + T).
8. Ajoutez les utilisateurs du VPN au groupe `tgb` en exécutant la commande suivante :

```
sudo usermod -aG tgb [nom_utilisateur]
```



9. Saisissez le mot de passe du compte administrateur et appuyez sur Entrée.



10. Si vous souhaitez utiliser le Client VPN Linux immédiatement pendant une période d'évaluation de 30 jours (cf. section 4.2 Période

d'évaluation), redémarrez la machine avant de lancer le logiciel, afin que l'ajout des utilisateurs soit pris en compte.

Si vous avez acheté une licence, activez le produit (voir chapitre 4 Activation) et redémarrez la machine à la fin de l'activation.

3.6.2 Sous RedHat/CentOS


Pour installer le Client VPN Linux sous RedHat/CentOS, procédez de la manière suivante :

1. Si vous avez téléchargé le paquet logiciel à partir d'une autre machine que celle sur laquelle le Client VPN Linux doit être installé, copiez-le vers la machine de destination.
2. Double-cliquez sur l'icône du paquet :




thegreenbow-vpn-
client-2.1.2-3.el8.
x86_64.rpm

3. L'installation du programme se lance et la fenêtre suivante s'affiche :




4. Cliquez sur **Installer**. Une invite vous demande de vous authentifier :




5. Entrez le mot de passe pour vous authentifier.

L'installation proprement dite du logiciel commence :



6. Si l'installation a réussi, l'écran suivant s'affiche :



7. Ouvrez une fenêtre de terminal.

8. Ajoutez les utilisateurs du VPN au groupe `tgb` en exécutant la commande suivante :

```
sudo usermod -aG tgb [nom_utilisateur]
```

```
[tgbuger-fr@localhost ~]$ sudo usermod -aG tgb tgbuger-fr
```

9. Saisissez le mot de passe du compte administrateur et appuyez sur Entrée.

```
[tgbuger-fr@localhost ~]$ sudo usermod -aG tgb tgbuger-fr  
[sudo] Mot de passe de tgbuger-fr :  
[tgbuger-fr@localhost ~]$
```

10. Si vous souhaitez utiliser le Client VPN Linux immédiatement pendant une période d'évaluation de 30 jours (cf. section 4.2 Période d'évaluation), redémarrez la machine avant de lancer le logiciel, afin que l'ajout des utilisateurs soit pris en compte.

Si vous avez acheté une licence, activez le produit (voir chapitre 4 Activation) et redémarrez la machine à la fin de l'activation.

3.7 Installation en ligne de commande

Le Client VPN Linux peut être installé en ligne de commande.



Pour Ubuntu, voir la section 3.7.1 Sous Ubuntu.



Pour RedHat/CentOS voir la section 3.7.2 Sous RedHat/CentOS.

3.7.1 Sous Ubuntu

Pour installer le Client VPN Linux en ligne de commande sous Ubuntu, procédez de la manière suivante :

1. Si vous avez téléchargé le paquet logiciel à partir d'une autre machine que celle sur laquelle le Client VPN Linux doit être installé, copiez-le vers la machine de destination.
2. Ouvrez une fenêtre de terminal (Ctrl + Alt + T).
3. Accédez au dossier contenant le paquet `thegreenbow-vpn-client-2.1.2-b.amd64.deb` (où **b** est le numéro de build du logiciel).

4. Exécutez la commande d'installation suivante :

```
sudo apt install ./thegreenbow-vpn-client-2.1.2-b.amd64.deb
```

5. Ajoutez les utilisateurs du VPN au groupe `tgb` en exécutant la commande suivante :

```
sudo usermod -aG tg b [nom_utilisateur]
```

6. Saisissez le mot de passe du compte administrateur et appuyez sur Entrée.
7. Si vous souhaitez utiliser le Client VPN Linux immédiatement pendant une période d'évaluation de 30 jours (cf. section 4.2 Période d'évaluation), redémarrez la machine avant de lancer le logiciel, afin que l'ajout des utilisateurs soit pris en compte.

Le Client VPN Linux est installé. Vous pouvez l'utiliser gratuitement pendant une période d'évaluation de 30 jours :

- Pour lancer un tunnel de test, consultez le chapitre 8 Utilisation du tunnel de test.
- Pour configurer des connexions VPN, consultez le chapitre 10 Configuration des connexions VPN.
- Pour connaître les commandes de pilotage du client, consultez le chapitre 9 Ligne de commande.
- Pour activer le produit, consultez le chapitre 4 Activation.

3.7.2 Sous RedHat/CentOS

Pour installer le Client VPN Linux en ligne de commande sous RedHat/CentOS, procédez de la manière suivante :

1. Si vous avez téléchargé le paquet logiciel à partir d'une autre machine que celle sur laquelle le Client VPN Linux doit être installé, copiez-le vers la machine de destination.
2. Ouvrez une fenêtre de terminal.
3. Accédez au dossier contenant le paquet `thegreenbow-vpn-client-2.1.r-b.elv.x86_64.rpm` (où **r** est le numéro de révision du logiciel, **b** est le numéro de build du logiciel et **v** est le numéro de version de RedHat).



Pour RedHat 8, utilisez la version 2.1.2-b.el**8** du Client VPN Linux. Pour RedHat 9, utilisez la version 2.1.4-b.el**9** du Client VPN Linux.

4. Exécutez la commande pour mettre à jour les dépôts de paquets :

```
sudo yum makecache
```

```

utilisateur-tgb@localhost:~
Fichier  Édition  Affichage  Rechercher  Terminal  Aide
[utilisateur-tgb@localhost ~]$ sudo yum makecache
[sudo] Mot de passe de utilisateur-tgb :
CentOS Linux 8 - AppStream                438 B/s | 4.3 kB    00:10
CentOS Linux 8 - BaseOS                   384 B/s | 3.9 kB    00:10
CentOS Linux 8 - Extras                   154 B/s | 1.5 kB    00:10
Extra Packages for Enterprise Linux Modular 8 - 6.4 kB/s | 35 kB    00:05
Extra Packages for Enterprise Linux 8 - x86_64 4.1 kB/s | 23 kB    00:05
Cache des métadonnées créé.
[utilisateur-tgb@localhost ~]$

```

5. Exécutez la commande suivante pour installer le paquet complémentaire pour Linux Enterprise :

```
sudo yum install -y
https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-
release-latest-8.noarch.rpm
```

```

utilisateur-tgb@localhost:~
Fichier  Édition  Affichage  Rechercher  Terminal  Aide
[utilisateur-tgb@localhost ~]$ sudo yum install -y https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm
[sudo] Mot de passe de utilisateur-tgb :
Dernière vérification de l'expiration des métadonnées effectuée il y a 0:07:22 le ven. 05 nov. 2021 14:42:00 CET.
epel-release-latest-8.noarch.rpm          4.0 kB/s | 23 kB    00:05
Dépendances résolues.
=====
Paquet          Architecture  Version      Dépôt          Taille
=====
Installation:
epel-release    noarch        8-13.el8     @commandline   23 k
=====
Résumé de la transaction
=====
Installer 1 Paquet

Taille totale : 23 k
Taille des paquets installés : 35 k
Téléchargement des paquets :
Test de la transaction
La vérification de la transaction a réussi.
Lancement de la transaction de test
Transaction de test réussie.
Exécution de la transaction
Préparation : 1/1
Installation : epel-release-8-13.el8.noarch 1/1
Exécution du scriptlet: epel-release-8-13.el8.noarch 1/1
Vérification de : epel-release-8-13.el8.noarch 1/1
Installed products updated.

Installé:
epel-release-8-13.el8.noarch

Terminé !
[utilisateur-tgb@localhost ~]$

```

6. Exécutez la commande suivante pour installer le logiciel Client VPN Linux (où **r** est le numéro de révision du logiciel, **b** est le numéro de build du logiciel et **v** est le numéro de version de RedHat) :

```
sudo yum install -y
~/Téléchargements/thegreenbow-vpn-client-2.1.r-
b.elv.x86_64.rpm
```



Pour RedHat 8, utilisez la version 2.1.2-b.el8 du Client VPN Linux.
Pour RedHat 9, utilisez la version 2.1.4-b.el9 du Client VPN Linux.

```
utilisateur-tgb@localhost:~
Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide
[utilisateur-tgb@localhost ~]$ sudo yum install -y ~/Téléchargements/thegreenbow-
vpn-client-2.1.2-3.el8.x86_64.rpm
[sudo] Mot de passe de utilisateur-tgb :
Dernière vérification de l'expiration des métadonnées effectuée il y a 0:04:33 l
e lun. 08 nov. 2021 23:09:06 CET.
Dépendances résolues.
=====
Paquet                               Architecture Version      Dépôt         Taille
=====
Installation:
thegreenbow-vpn-client               x86_64      2.1.2-3.el8   @commandline  3.1 M
Résumé de la transaction
=====
Installer 1 Paquet
```

7. Ajoutez les utilisateurs du VPN au groupe `tgb` en exécutant la commande suivante :

```
sudo usermod -aG tgb [nom_utilisateur]
```

8. Saisissez le mot de passe du compte administrateur et appuyez sur Entrée.

```
utilisateur-tgb@localhost:~
Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide
[utilisateur-tgb@localhost ~]$ sudo usermod -aG tgb utilisateur-tgb
[sudo] Mot de passe de utilisateur-tgb :
[utilisateur-tgb@localhost ~]$
```

9. Si vous souhaitez utiliser le Client VPN Linux immédiatement pendant une période d'évaluation de 30 jours (cf. section 4.2 Période d'évaluation), redémarrez la machine avant de lancer le logiciel, afin que l'ajout des utilisateurs soit pris en compte.

Le Client VPN Linux est installé. Vous pouvez l'utiliser gratuitement pendant une période d'évaluation de 30 jours :

- Pour lancer un tunnel de test, consultez le chapitre 8 Utilisation du tunnel de test.
- Pour configurer des connexions VPN, consultez le chapitre 10 Configuration des connexions VPN.
- Pour connaître les commandes de pilotage du client, consultez le chapitre 9 Ligne de commande.
- Pour activer le produit, consultez le chapitre 4 Activation.



4 Activation

4.1 Introduction

Vous pouvez utiliser le Client VPN Linux gratuitement avec toutes ses fonctionnalités pendant une période d'évaluation de 30 jours (cf. section 4.2 Période d'évaluation ci-dessous).

À l'issue de la période d'évaluation de 30 jours, vous ne pourrez plus utiliser le logiciel. Si vous souhaitez continuer à l'utiliser, nous vous invitons à acquérir une licence.

Les licences sont disponibles sous forme d'abonnement. Consultez la page du Client VPN Linux sur le site [TheGreenBow](https://thegreenbow.com) pour en connaître tous les détails.

Pour activer le Client VPN Linux, vous devez disposer des privilèges de super-utilisateur (*root*) sur la machine. Vous devez également mettre à jour le fichier de licence nommé `vpnsetup.json` comme décrit ci-dessous à la section 4.4 Procédure d'activation.

4.2 Période d'évaluation

Le fichier de licence `vpnsetup.json` installé par défaut contient 00000000000000000000000000 (24 zéros) à la place du numéro de licence et l'adresse e-mail du support TheGreenBow.

Ces informations sont suffisantes pour utiliser le logiciel pendant la période d'évaluation. Vous n'avez aucune intervention à faire sur ce fichier.

Le nombre de jours restant avant l'expiration de la période d'évaluation est indiqué à chaque fois que vous lancez une commande `tgbdctl`. Lorsque la période d'évaluation est expirée, toute commande `tgbdctl` retourne le code d'erreur suivant :

```
-1 days
```



Vous ne pourrez bénéficier de la période d'évaluation qu'une seule fois.

4.3 Format et contenu du fichier `vpnsetup.json`

Les informations d'activation du Client VPN Linux doivent être saisies dans un fichier `vpnsetup.json` au format ASCII.

Pour cela, renseignez l'adresse e-mail de l'utilisateur et le numéro de licence qui vous a été fourni comme suit :

```
{
  "license" : "123456789012345678901234",
  "email" : "nom.utilisateur@entreprise.com"
}
```

Si vous utilisez un serveur d'activation TAS, il convient d'ajouter en outre les paramètres OSA du serveur comme suit :

```
{
  "license" : "123456789012345678901234",
  "email" : "nom.utilisateur@entreprise.com"
  "osauri" :
"192.168.217.102/osace_activation.php"
  "osaport" : "80"
  "osacert" : "MIICGjCCAYOgAwIBAgIBADANBg
[.....] muHf58kMO0jvhkyq24GryqptSaSJqVIA="
}
```



Dans le paramètre `osauri`, si l'URL contient `https`, le protocole utilisé sera `https`. Sinon, le protocole utilisé sera `http`.

4.4 Procédure d'activation

4.4.1 Étapes d'activation

Pour activer le Client VPN Linux, suivez les étapes décrites ci-dessous :

1. Ouvrez une fenêtre de terminal.
2. Pour mettre à jour le fichier de licence `vpnsetup.json`, exécutez la commande suivante en remplaçant les **X** par le numéro de licence et `utilisateur@domaine.com` par l'adresse e-mail associée au numéro de licence :

```
echo -e "{\n\t\"license\" :
\"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\", \n\t\"email\" :
\"utilisateur@domaine.com\"\n}" | sudo tee
/etc/tgb/vpnsetup.json
```

3. Exécutez la commande suivante pour redémarrer le service :

```
sudo systemctl restart tgbiked.service
```

4. Exécutez la commande suivante pour afficher un journal :

```
journalctl -r -t tgbiked
```

5. Vérifiez que le message suivant est présent dans le journal « Activation succeeded with license number 123456789012345678901234. ».
6. Si vous ne l'avez pas déjà fait après l'installation du logiciel, redémarrez la machine.



Pour savoir comment afficher le journal, reportez-vous au chapitre 12 Journaux.

4.4.2 Activation réussie

Vous êtes désormais prêt à utiliser le logiciel. Vous pouvez poursuivre avec les étapes suivantes :


- Pour commencer à utiliser le Client VPN Linux avec un tunnel de test, reportez-vous au chapitre 8 Utilisation du tunnel de test.
- Pour ajouter une icône dans le menu système, reportez-vous au chapitre 5 Icône tgbtray dans le menu système.
- Pour créer votre connexion VPN, reportez-vous au chapitre 10 Configuration des connexions VPN.

4.4.3 Erreurs d'activation

Si le journal contient le message `Cancel starting UI Thread, product not activated` **et/ou** `Activation failed: no activation parameters`, l'activation a échoué. Le Client VPN Linux s'arrête immédiatement.

4.4.4 Activation manuelle

Lorsque l'activation échoue à cause d'un problème de communication avec le serveur d'activation, il est toujours possible d'activer manuellement le logiciel sur le site web [TheGreenBow](https://thegreenbow.com/fr/support/gestion-des-licences/activation-manuelle-dune-licence/). La procédure est la suivante :



① Fichier `product.dat`

Sur le poste à activer, récupérez le fichier `product.dat` situé dans le répertoire `/etc/tgb/.osa`.¹

② Activation

Sur un poste connecté au serveur d'activation², ouvrez la page d'activation manuelle³, postez-y le fichier `product.dat` et récupérez le fichier `tgbcode` créé automatiquement par le serveur.

③ Fichier `tgbcode`

Copiez ce fichier `tgbcode` dans le répertoire `/etc/tgb/.osa` du poste à activer. Lancez le logiciel : il est activé.


Pour procéder à l'activation manuelle, suivez les étapes ci-dessous :

1. Sur un poste ayant une connexion au site web TheGreenBow ouvrez la page web suivante : <https://thegreenbow.com/fr/support/gestion-des-licences/activation-manuelle-dune-licence/>

¹ Le fichier `product.dat` est un fichier texte qui contient les éléments du poste utilisés pour l'activation. Si ce fichier n'existe pas dans le répertoire **Documents**, effectuer sur le poste une activation : même si elle échoue, elle a pour effet de créer ce fichier.

² Le serveur d'activation est le serveur TheGreenBow, accessible sur internet.

³ Reportez-vous à la procédure détaillée ci-dessous.


THEGREENBOW


[Cas d'usage](#)
[Produits et services](#)
[Ressources](#)
[Partenaires](#)
[Société](#)
[Acheter maintenant](#)

Activer manuellement une licence

Le formulaire ci-dessous permet d'activer « Offline » les logiciels TheGreenBow lorsque l'activation en ligne proposée dans le logiciel présente des problèmes (Serveur d'activation injoignable, problème de connexion internet, etc.).

Étape 1 – Envoi du fichier product.dat

Pour effectuer une activation manuelle, vous aurez besoin du fichier d'activation « product.dat ».

 Où se trouve le fichier « product.dat » sur mon ordinateur ?

Pièce-jointe


[Ajouter un fichier](#)

Les fichiers d'image doivent être de format .DAT et doivent être de taille inférieure à 5Mo.

Étape 2 – Analyse

Étape 3 – Activation

2. Cliquez sur le bouton **Ajouter un fichier** et ouvrez le fichier `product.dat` créé sur le poste à activer.
3. Cliquez sur **Envoyer**. Le serveur d'activation vérifie la validité des informations du fichier `product.dat`.
4. Cliquez sur **Effectuer**. Le serveur d'activation présente en téléchargement le fichier contenant le code d'activation destiné au poste à activer.


THEGREENBOW

[Cas d'usage](#)
[Produits et services](#)
[Ressources](#)
[Partenaires](#)
[Société](#)
[Acheter maintenant](#)


Activer manuellement une licence

Le formulaire ci-dessous permet d'activer « Offline » les logiciels TheGreenBow lorsque l'activation en ligne proposée dans le logiciel présente des problèmes (Serveur d'activation injoignable, problème de connexion internet, etc.).

Étape 1 – Envoi du fichier product.dat

Étape 2 – Analyse

Étape 3 – Activation

 Votre code d'activation est correctement généré.

Pour activer votre logiciel :

- Télécharger votre fichier d'activation ci-dessous
- Copiez-le dans le répertoire où vous avez trouvé « product.dat »
- Quittez et redémarrez votre logiciel

[Télécharger le fichier .dat](#)

Ce fichier a un nom de la forme : `tgbcode_[date]_[code].dat` (par exemple : `tgbcode__20231015_1029.dat`).

5. Copiez le fichier généré par le site web vers le chemin `/etc/tgb/.osa` en prenant soin de le renommer `tgbcode_0x19_1.dat`.

```
sudo cp tgbcod__yyyymmdd_xxxx.dat  
/etc/tgb/.osa/tgbcode_0x19_1.dat
```

6. Pensez à régler le groupe ayant accès au fichier, ici le groupe `tgb`, en utilisant la commande CLI suivante :

```
sudo chown root:tgb  
/etc/tgb/.osa/tgbcode_0x19_1.dat
```

7. Procédez à un redémarrage du service :

```
sudo systemctl restart tgbiked.service
```



Les commandes ci-dessus sont valables aussi bien pour Ubuntu que pour CentOS/RedHat.



5 Icône tgbtray dans le menu système

Le Client VPN Linux permet d'afficher une icône dans le menu système (systray).

5.1 Ajout de l'icône au menu système




Pour ajouter l'icône sous Ubuntu, voir la section 5.1.1 Sous Ubuntu.



Pour ajouter l'icône sous RedHat/CentOS, voir la section 5.1.2 Sous RedHat/CentOS.

5.1.1 Sous Ubuntu

Pour ajouter l'icône au menu système sous Ubuntu, cliquez sur l'icône TheGreenBow dans les applications ou appuyez sur Alt + F2 pour ouvrir la boîte de dialogue **Lancer une commande** et exécutez la commande `tgbtray`.



Vous pouvez également ajouter l'icône en exécutant la commande `tgbtray` dans une fenêtre de terminal.

5.1.2 Sous RedHat/CentOS

Pour ajouter l'icône au menu système sous RedHat/CentOS, vous devez d'abord installer et lancer l'environnement de bureau Xfce ou KDE.

Vous pourrez ensuite ajouter l'icône en exécutant la commande `tgbtray` dans une fenêtre de terminal.

5.2 État de l'icône du menu système

L'icône du Client VPN Linux dans le menu système change de couleur en fonction de l'état de la connexion VPN :




Icône bleue : aucune connexion VPN n'est active.



Icône verte : une connexion VPN est active.


5.3 Menu contextuel de l'icône dans le menu système

Cliquez sur l'icône pour développer le menu contextuel. Il comporte la liste des connexions VPN configurées ainsi que les commandes suivantes :



Sélectionnez une connexion VPN dans la liste pour l'activer. Vous ne pouvez sélectionner qu'une seule connexion à la fois.

L'icône devient verte dès lors qu'une connexion VPN est active et une coche s'affiche devant le nom de la connexion VPN active.





6 Mise à jour

Si une version précédente du Client VPN Linux est déjà installée sur votre poste, vous pouvez effectuer une mise à jour soit en ligne de commande ou directement à partir de l'environnement de bureau.



Avant de procéder à une mise à jour il convient d'effectuer une sauvegarde du fichier de configuration `conf.tgb` (cf. section 6.1 Sauvegarde du fichier de configuration ci-dessous).



Dans la version 2.0 du Client VPN Linux, le fichier d'activation était nommé `vpnsetup.ini`. Ce fichier n'est plus compatible avec la version 2.1. Il convient désormais d'utiliser le fichier `vpnsetup.json` comme indiqué dans la procédure de mise à jour ci-dessous.

6.1 Sauvegarde du fichier de configuration

Pour sauvegarder puis restaurer le fichier de configuration `conf.tgb`, procédez comme suit :

1. Copiez le fichier de configuration `conf.tgb` sous `/etc/tgb/` vers un dossier distinct sécurisé.
2. Procédez à la mise à jour.

Pour une mise à jour interactive, suivez les instructions à la section 6.2 Mise à jour interactive.

Pour une mise à jour en ligne de commande, suivez les instructions à la section 6.3 Mise à jour en ligne de commande.

3. Remplacez le fichier `conf.tgb` installé par celui que vous avez sauvegardé.



Si vous effectuez une mise à jour à partir d'une version 2.1 ou supérieure du logiciel, il convient également de sauvegarder le fichier de licence `vpnsetup.json`.

6.2 Mise à jour interactive

Le Client VPN Linux peut être mis à jour à partir de l'environnement de bureau.


👉 Pour Ubuntu, voir la section 6.2.1 Sous Ubuntu.

👉 Pour RedHat/CentOS, voir la section 6.2.2 Sous RedHat/CentOS.

6.2.1 Sous Ubuntu

Une fois le fichier de configuration sauvegardé (cf. section 6.1 Sauvegarde du fichier de configuration ci-dessus), pour effectuer une mise à jour interactive du Client VPN Linux sous Ubuntu, suivez les étapes ci-dessous :

1. Double cliquez sur le nouveau paquet dans le gestionnaire de fichiers. La fenêtre suivante s'affiche :




2. Cliquez sur **Supprimer** pour désinstaller la version précédente. Une invite vous demande de confirmer la suppression :



3. Cliquez sur **Supprimer** pour confirmer votre choix.

Une invite vous demande de vous authentifier :



Authentication nécessaire

Une authentification est nécessaire pour désinstaller un logiciel


UT

Utilisateur TGB


Mot de passe

Annuler S'authentifier


4. Entrez le mot de passe pour vous authentifier. La fenêtre suivante s'affiche :



Lorsque la désinstallation de la version précédente est terminée, la fenêtre suivante s'affiche :




5. Cliquez sur **Installer** pour lancer l'installation de la nouvelle version. Une invite vous demande de vous authentifier :




6. Entrez le mot de passe pour vous authentifier.

L'installation proprement dite du logiciel commence :



Dès que l'installation de la nouvelle version est terminée, la fenêtre suivante s'affiche :



7. Remplacez le fichier `conf.tgb` installé par celui que vous avez sauvegardé (cf. section 6.1 Sauvegarde du fichier de configuration).



Si vous effectuez une mise à jour à partir d'une version 2.1 ou supérieure du logiciel, il convient également de restaurer le fichier de licence `vpnsetup.json`. Dans ce cas, vous pouvez ignorer l'étape d'activation.


8. Procédez à l'activation, comme décrit à la section 4.4 Procédure d'activation.

Le Client VPN Linux a été mis à jour. Vous pouvez commencer à utiliser le logiciel.

6.2.2 Sous RedHat/CentOS


Une fois le fichier de configuration sauvegardé (cf. section 6.1 Sauvegarde du fichier de configuration ci-dessus), pour effectuer une mise à jour interactive du Client VPN Linux sous RedHat/CentOS, suivez les étapes ci-dessous :

1. Double cliquez sur le nouveau paquet dans le gestionnaire de fichiers. La fenêtre suivante s'affiche :




2. Cliquez sur **Supprimer** pour désinstaller la version précédente.


Une invite vous demande de confirmer la suppression :




3. Cliquez sur **Supprimer** pour confirmer la suppression. Une invite vous demande de vous authentifier :




4. Entrez le mot de passe pour vous authentifier. La suppression proprement dite du logiciel commence :




Lorsque la désinstallation de la version précédente est terminée, la fenêtre suivante s'affiche :




5. Fermez la fenêtre, puis double cliquez à nouveau sur le nouveau paquet dans le gestionnaire de fichiers. La fenêtre suivante s'affiche :




6. Cliquez sur **Installer** pour lancer l'installation de la nouvelle version.
Une invite vous demande de vous authentifier :



7. Entrez le mot de passe pour vous authentifier. L'installation proprement dite du logiciel commence :



Dès que l'installation de la nouvelle version est terminée, la fenêtre suivante s'affiche :



8. Remplacez le fichier `conf.tgb` installé par celui que vous avez sauvegardé (cf. section 6.1 Sauvegarde du fichier de configuration).



Si vous effectuez une mise à jour à partir d'une version 2.1 ou supérieure du logiciel, il convient également de restaurer le fichier de licence `vpnsetup.json`. Dans ce cas, vous pouvez ignorer l'étape d'activation. Il vous faudra néanmoins redémarrer la machine avant de pouvoir utiliser le logiciel.

9. Procédez à l'activation, comme décrit à la section 4.4 Procédure d'activation.

Le Client VPN Linux a été mis à jour. Vous pouvez commencer à utiliser le logiciel.



6.3 Mise à jour en ligne de commande

Une fois le fichier de configuration sauvegardé (cf. section 6.1 Sauvegarde du fichier de configuration ci-dessus), vous pouvez mettre à jour le Client VPN Linux en ligne de commande.



Pour effectuer la mise à jour sous Ubuntu, voir la section 6.3.1 Sous Ubuntu.



Pour effectuer la mise à jour sous RedHat/CentOS, voir la section 6.3.2 Sous RedHat/CentOS.

6.3.1 Sous Ubuntu

Pour mettre à jour le Client VPN Linux en ligne de commande sous Ubuntu, suivez les étapes ci-dessous :

1. Ouvrez une fenêtre de terminal (Ctrl + Alt + T).
2. Pour supprimer l'ancienne version du logiciel, exécutez la commande suivante :

```
sudo apt remove thegreenbow-vpn-client
```

3. Naviguez dans le dossier où se trouve le paquet d'installation que vous avez téléchargé, p. ex. ~/Téléchargements/.
4. Procédez à l'installation comme décrit à la section 3.7 Installation en ligne de commande.
5. Copiez le fichier de configuration `conf.tgb` depuis le répertoire de sauvegarde vers le répertoire `/etc/tgb/`.



Si vous effectuez une mise à jour à partir d'une version 2.1 ou supérieure du logiciel, il convient également de restaurer le fichier de licence `vpnsetup.json`. Dans ce cas, vous pouvez ignorer l'étape d'activation.

6. Procédez à l'activation comme décrit à la section 4.4 Procédure d'activation.

Le Client VPN Linux a été mis à jour. Vous pouvez commencer à utiliser le logiciel.

6.3.2 Sous RedHat/CentOS

Pour mettre à jour le Client VPN Linux en ligne de commande sous RedHat/CentOS, suivez les étapes ci-dessous :

1. Ouvrez une fenêtre de terminal.

2. Pour supprimer l'ancienne version du logiciel, exécutez la commande suivante :

```
sudo yum remove thegreenbow-vpn-client.x86_64
```

3. Naviguez dans le dossier où se trouve le paquet d'installation que vous avez téléchargé, p. ex. ~/Téléchargements/.
4. Procédez à l'installation comme décrit à la section 3.7 Installation en ligne de commande.
5. Copiez le fichier de configuration `conf.tgb` depuis le répertoire de sauvegarde vers le répertoire `/etc/tgb/`.



Si vous effectuez une mise à jour à partir d'une version 2.1 ou supérieure du logiciel, il convient également de restaurer le fichier de licence `vpnsetup.json`. Dans ce cas, vous pouvez ignorer l'étape d'activation.

6. Procédez à l'activation comme décrit à la section 4.4 Procédure d'activation.

Le Client VPN Linux a été mis à jour. Vous pouvez commencer à utiliser le logiciel.



7 Désinstallation

Lorsque vous ne souhaitez plus utiliser le Client VPN Linux, vous pouvez le désinstaller en ligne de commande.



Pour Ubuntu, voir la section 7.1 Sous Ubuntu.



Pour RedHat/CentOS voir la section 7.2 Sous RedHat/CentOS.

7.1 Sous Ubuntu

Pour désinstaller le Client VPN Linux sous Ubuntu, procédez de la manière suivante :

1. Ouvrez une fenêtre de terminal (Ctrl + Alt + T).
2. Exécutez l'une des commandes suivantes :

```
sudo apt remove thegreenbow-vpn-client
```

Ou :

```
sudo apt purge thegreenbow-vpn-client
```

Cette commande supprime les fichiers ajoutés lors de l'installation, ainsi que les fichiers de configuration ajoutés par la suite, p. ex. `config.tgb`, si celui-ci a été modifié. Les autres paquets dépendants ajoutés lors de l'installation ne sont pas supprimés.



La différence entre la commande `remove` et la commande `purge` est qu'avec cette dernière on délègue au système la tâche de suppression de tous les éléments existants.

3. Le cas échéant, exécutez la commande suivante :

```
sudo apt autoremove
```

Cette commande supprime les paquets ajoutés lors de l'installation, et qui ne sont plus utilisés.

Le Client VPN Linux a été désinstallé.

7.2 Sous RedHat/CentOS

Pour désinstaller le Client VPN Linux sous RedHat/CentOS, procédez de la manière suivante :

1. Ouvrez une fenêtre de terminal.
2. Exécutez la commande suivante :

```
sudo yum remove thegreenbow-vpn-client.x86_64
```

Cette commande supprime les fichiers et les paquets dépendants ajoutés lors de l'installation et qui ne sont plus utilisés. Les fichiers de configuration ajoutés par la suite, p. ex. `config.tgb` ne sont pas supprimés.

```
[tgbuser-fr@localhost ~]$ sudo yum remove thegreenbow-vpn-client.x86_64
[sudo] Mot de passe de tgbuser-fr :
Dépendances résolues.
=====
Paquet                Architecture      Version          Dépôt            Taille
=====
Suppression:
thegreenbow-vpn-client x86_64           2.0.1-6.el8      @@commandline    9.1 M
Résumé de la transaction
=====
Supprimer 1 Paquet

Espace libéré : 9.1 M
Voulez-vous continuer ? [o/N] : █
```

Le Client VPN Linux a été désinstallé.


8 Utilisation du tunnel de test

Une configuration VPN contenant un tunnel VPN de test appelé « TgbTest » est fournie dans le fichier `conf.tgb` qui se trouve dans le répertoire `/etc/tgb/`.

Elle est importée par défaut et vous permet de tester le Client VPN Linux en vous connectant à une passerelle de test.

Cette configuration de test peut être utilisée pour vérifier que le Client VPN Linux est opérationnel.

Une fois le tunnel ouvert, vous devriez pouvoir envoyer une requête ping à l'adresse IP 192.168.175.50 ou visiter la page Web <http://192.168.175.50/> dans votre navigateur Web.



9 Ligne de commande

9.1 Introduction

Le Client VPN Linux propose une interface en ligne de commande permettant de réaliser les opérations suivantes :

- Afficher l'aide
- Afficher la version du logiciel
- Afficher le nombre de jours restant avant l'expiration de la licence ou de la période d'évaluation
- Lister les connexions VPN configurées
- Ouvrir une connexion VPN
- Fermer une connexion VPN
- Afficher l'état de la connexion VPN



Lorsque vous utilisez le Client VPN Linux sans licence, le nombre de jours restants avant l'expiration de la période d'évaluation s'affiche chaque fois que vous lancez une commande `tgctl`.



Les commandes de pilotage du Client VPN Linux sont identiques quelle que soit la distribution Linux utilisée.

9.2 Afficher l'aide

Pour afficher l'aide, ouvrez une fenêtre de terminal et exécutez la commande suivante :


```
tgctl --help
```

```
utilisateur-tgb@ubuntu: ~  
utilisateur-tgb@ubuntu:~$ tgctl --help  
Usage : tgctl COMMAND  
  
Commands:  
--help          produce this help message  
--version       display tgctl version  
--licence       display licence remaining time  
list           display available tunnel  
status <tunnel> display tunnel state  
up <tunnel>     open tunnel  
down <tunnel>   close tunnel  
utilisateur-tgb@ubuntu:~$
```

9.3 Afficher la version du logiciel

Pour afficher la version du logiciel et des modules, ouvrez une fenêtre de terminal et exécutez la commande suivante :

```
tgbctl --version
```




```
utilisateur-tgb@ubuntu: ~  
utilisateur-tgb@ubuntu:~$ tgbctl --version  
TheGreenBow VPN Client 2.1.2.3  
  
Modules versions :  
tgbctl : 1.0.0  
tgbiked : 1.1.2  
tgbtun : 1.1.2  
  
utilisateur-tgb@ubuntu:~$
```

9.4 Afficher le nombre de jours restant avant l'expiration de la licence ou de la période d'évaluation

Pour afficher le nombre de jours restant avant l'expiration de la licence ou du de la période d'évaluation, ouvrez une fenêtre de terminal et exécutez la commande suivante :

```
tgbctl --licence
```




```
utilisateur-tgb@ubuntu: ~  
utilisateur-tgb@ubuntu:~$ tgbctl --licence  
30 days  
utilisateur-tgb@ubuntu:~$
```

9.5 Lister les connexions VPN configurées

Pour lister les connexions VPN configurés, ouvrez une fenêtre de terminal et exécutez la commande suivante :

```
tgbctl list
```




```
tgbuser-fr@ubuntu: ~  
tgbuser-fr@ubuntu:~$ tgbctl list  
TgbTest-TgbTest closed  
tgbuser-fr@ubuntu:~$
```

9.6 Ouvrir une connexion VPN

Pour ouvrir une connexion VPN, ouvrez une fenêtre de terminal et exécutez la commande suivante :

```
tgbctl up [nom_connexion]
```




```
tgbuser-fr@ubuntu: ~  
tgbuser-fr@ubuntu:~$ tgbctl up TgbTest-TgbTest  
opening TgbTest-TgbTest...opened  
tgbuser-fr@ubuntu:~$
```

9.7 Fermer une connexion VPN

Pour fermer une connexion VPN, ouvrez une fenêtre de terminal et exécutez la commande suivante :

```
tgbctl down [nom_connexion]
```




```
tgbuser-fr@ubuntu: ~  
tgbuser-fr@ubuntu:~$ tgbctl down TgbTest-TgbTest  
closing TgbTest-TgbTest...closed  
tgbuser-fr@ubuntu:~$
```

9.8 Afficher l'état de la connexion VPN

Pour afficher l'état de la connexion VPN, ouvrez une fenêtre de terminal et exécutez la commande suivante :

```
tgbdctl status [nom_connexion]
```



```
tgbdctl status TgbTest-TgbTest
open
```

10 Configuration des connexions VPN

10.1 Introduction

Les clients VPN TheGreenBow s'appuient sur une configuration VPN qui définit la liste des connexions VPN mises à disposition par l'administrateur pour l'utilisateur du poste. Ce fichier s'appelle aussi fichier de configuration et son extension est `.conf`.

Le Client VPN Linux ne propose pas d'IHM permettant de fabriquer ou modifier la configuration VPN.

Cette fonctionnalité est assurée par le Client VPN Windows Enterprise.



Voir le Guide de déploiement du Client VPN Windows Enterprise (cf. chapitre 16 Documents connexes à consulter).

Si vous êtes administrateur, vous devez utiliser le Client VPN Windows Enterprise pour générer une configuration VPN comme indiqué dans la section 10.4 Mise à jour de la configuration VPN.

10.2 Protection de la configuration VPN

Le Client VPN Linux s'appuie sur le système d'exploitation Linux pour protéger la configuration. Le fichier de configuration est uniquement accessible aux utilisateurs bénéficiant des privilèges de super-administrateur.

Aucun autre utilisateur ne peut modifier le fichier de configuration ou en injecter un nouveau, ce qui en garantit l'authenticité et l'intégrité.

Le fichier de configuration VPN est stocké dans le fichier `conf.tgb` sous le répertoire `/etc/tgb/`.

Les droits sur ce fichier sont `-rw-----`, owner `root`. Un utilisateur standard ne peut donc pas accéder à la configuration VPN que ce soit en lecture ou en écriture.

10.3 Gestion des certificats

Le Client VPN Linux offre un ensemble de fonctions permettant l'exploitation de certificats de toute nature, issus de PKI / IGC de tout type et stockés sur différents types de supports : carte à puce, token ou fichier de configuration.



Le Client VPN Linux implémente en particulier les facilités suivantes :

- accès aux cartes à puce et aux tokens en PKCS#11 ;
- sélection multicritère des certificats à utiliser en fonction du sujet et du key usage ;
- validation des certificats côté utilisateur (côté client VPN), comme des certificats de la passerelle VPN, incluant la vérification des dates de validité, des chaînes de certification, des certificats racines et intermédiaires ;
- gestion des autorités de certification (Certificate Authority : CA).

La configuration et la caractérisation des certificats s'effectue dans le Client VPN Windows Enterprise.



Consultez le Guide de l'administrateur correspondant (cf. chapitre 16 Documents connexes à consulter).

Pour utiliser un certificat, procédez comme suit :

1. Dans le Client VPN Windows Enterprise, importez le certificat utilisateur et les CA associés dans votre configuration (cf. « Guide de l'administrateur » du Client VPN Windows Enterprise).
2. Suivez la procédure de mise à jour de la configuration décrite à la section 10.4 Mise à jour de la configuration VPN ci-dessous.

Le certificat a été importé dans la configuration du Client VPN Linux.

10.4 Mise à jour de la configuration VPN

Afin de modifier la configuration de votre Client VPN Linux, procédez de la manière suivante :

1. Générez la configuration à l'aide du Client VPN Windows Enterprise.
2. Exportez la configuration au format TGB, sans la protéger par mot de passe, sous le nom `conf.tgb`.
3. Remplacez le fichier `conf.tgb` dans le répertoire `/etc/tgb/` sur la machine sur laquelle vous souhaitez importer la configuration.
4. Exécutez la commande suivante pour redémarrer le service :

```
sudo systemctl restart tgbiked.service
```

La configuration VPN a été mise à jour dans le Client VPN Linux.

11 Utilisation de tokens et cartes à puce

11.1 Introduction

Le Client VPN Linux permet désormais une authentification par token ou carte à puce. Pour cela, il convient de :

- le cas échéant, configurer la machine virtuelle ;
- installer le middleware du fabricant du token ou de la carte à puce, ou un middleware compatible ;
- générer le fichier `vpnconf.ini` qui permet au client VPN d'utiliser le token ou la carte à puce.

Un grand nombre de tokens et de cartes à puce permettant une authentification forte multi-facteurs (MFA) est pris en charge par le Client VPN Linux via l'API PKCS#11.

PKCS#11 est une API d'accès aux tokens ou aux cartes à puce standardisée par RSA Labs. La plupart des tokens ou cartes à puce sont compatibles PKCS#11. L'utilisation de l'API PKCS#11 par le Client VPN Linux requiert l'installation préalable sur le poste cible d'un middleware fourni par le fabricant du token ou de la carte à puce.

Les tokens et cartes à puce compatibles avec le Client VPN Linux sont ceux qui sont listés sur le site TheGreenBow à l'adresse <https://thegreenbow.com/fr/support/guides-dintegration/tokens-vpn-compatibles/> et pour lesquels l'élément PKC est précédé d'un point vert et suivi de la mention « Testé et qualifié ».



En principe, tout token ou carte à puce pour lequel il existe un middleware PKCS#11 peut être utilisé avec le Client VPN Linux.

Pour pouvoir utiliser les tokens ou cartes à puce avec le Client VPN Linux, il convient de spécifier leurs caractéristiques dans un fichier d'initialisation PKCS#11 appelé `vpnconf.ini`, décrit ci-après.

11.2 Fichier `vpnconf.ini`

Pour permettre au Client VPN Linux de prendre en charge des tokens ou cartes à puces non reconnus en standard, un fichier `vpnconf.ini` doit être créé dans le répertoire d'installation du Client VPN (par défaut : `/etc/tgb/`). Il peut être établi avec un éditeur texte classique (p. ex. nano).

Les paramètres à indiquer dans le fichier `vpnconf.ini` sont répartis dans une succession de sections `ATR` qui permettent de définir les attributs de tokens ou cartes à puce qui ne sont pas reconnus en standard par le logiciel.

ATR signifie « Answer To Reset ». C'est un identifiant retourné par le token ou la carte à puce sur commande de réinitialisation. Cet identifiant est lié au fabricant et au modèle de token ou de carte à puce.

Chaque section ATR décrit les caractéristiques nécessaires pour accéder à un token ou une carte à puce, ou à une famille de tokens ou de cartes à puce qui ne sont pas encore connues du logiciel.

Les paramètres à indiquer dans la section ATR sont détaillés dans la table suivante :

| Paramètre | Signification |
|---------------|---|
| [ATR#] | ATR du token ou de la carte à puce à ajouter |
| mask | Masque à utiliser avec cet ATR ¹ |
| scname | Nom du token ou de la carte à puce (champ purement descriptif) |
| manufacturer | Nom du constructeur (champ purement descriptif) |
| pkcs11dllname | Nom de la librairie partagée PKCS#11 (champ purement descriptif) |
| dllpath | Chemin d'accès à la librairie partagée PKCS#11. Le chemin est le chemin complet. Il doit contenir aussi le nom de la librairie partagée. ² |



Il convient de procéder avec précaution en renseignant le chemin d'accès à la librairie partagée PKCS#11 dans la paramètre `dllpath`. Si le chemin renseigné n'est pas correct, cela peut provoquer un comportement indésirable du logiciel.



Pour récupérer des informations sur un token connecté à la station de travail, il est possible d'utiliser la commande `pcsc_scan` (accessible via le package `pcsc-tools`).

¹ Les informations relatives aux ATR et aux masques des ATR sont fournies par les fabricants de tokens ou de cartes à puce. En cas de doute, un masque ne contenant que FF peut être configuré. Les longueurs de l'ATR et du masque doivent être identiques. La ligne `mask` peut ainsi prendre la forme suivante :

`mask=FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF`

² Le paramètre `dllpath` doit obligatoirement être défini.

Exemple

```
[3B:0F:52:4E:42:4F:24:00:23:00:00:00:00:00:00:01]
mask="FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:00:FF:00:00:FF:FF:00:00:FF"
sname="Nom de la carte"
manufacturer="Nom de la société"
pkcs11dllname="mdlw.so"
dllpath="/usr/lib/mdlw.so"
```

11.3 Installation du middleware

Consultez la documentation de l'éditeur du middleware pour les instructions d'installation.

Exemple de OpenSC sous Ubuntu

OpenSC est un middleware ouvert (*open source*) qui prend en charge différents tokens et cartes à puce.

Pour installer le middleware OpenSC sous Ubuntu, suivez les étapes ci-dessous :

1. Ouvrez une fenêtre de terminal (Ctrl + Alt + T).
2. Exécutez successivement les commandes suivantes :

```
sudo apt-get update -y
sudo apt-get install -y opensc
sudo apt-get install -y opensc-pkcs11
```

Le middleware OpenSC est installé. Vous pouvez procéder à la création du fichier `vpnconf.ini`.

11.4 Création du fichier `vpnconf.ini`

Pour pouvoir utiliser le Client VPN Linux avec un token ou une carte à puce, vous devez :

- créer le fichier `vpnconf.ini` à l'aide d'un traitement de texte,
- y ajouter les informations relatives au token ou à la carte à puce et
- le déposer dans le répertoire `/etc/tgb/`.



Exemple pour le token Yubikey 5 NFC

Les informations à renseigner dans le fichier `vpnconf.ini` pour un token Yubikey 5 NFC sont les suivantes :

```
[3B:FD:13:00:00:81:31:FE:15:80:73:C0:21:C0:57:59:75:62:69:
4B:65:79:40]
mask="FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:F
F:FF:FF:FF:FF:FF"
sname="Yubikey 5 NFC"
manufacturer="Yubico"
pkcs11DllName="yubikey"
dllpath="/usr/lib/x86_64-linux-gnu/opensc-pkcs11.so"
```

Vous pouvez désormais utiliser le token Yubikey 5 NFC comme moyen d'authentification avec le Client VPN Linux.

12 Journaux

12.1 Introduction

Les journaux du daemon IKE sont stockés à l'aide de la gestion des journaux `systemd`.

Pour accéder aux journaux du daemon IKE, exécutez la commande suivante dans une fenêtre de terminal :

```
journalctl -t tgbiked
```

12.2 Export au format texte

Pour exporter le contenu du journal au format texte, exécutez la commande suivante dans une fenêtre de terminal :

```
journalctl -t tgbiked > [mon_fichier_de_log.log]
```

Ce fichier sert de base pour le support client.

Dans le cas où il vous est demandé, afin que l'équipe support dispose de l'ensemble des informations dont elle a besoin, il convient également de lui communiquer les éléments suivants :

- version du paquet binaire utilisé,
- version de la distribution Linux,
- version du noyau Linux (*kernel*),
- version de la bibliothèque GNU C (*glibc*).

Pour obtenir les informations concernant la distribution et le noyau, exécutez la commande suivante dans une fenêtre de terminal :

```
uname -a
```


Pour obtenir les informations concernant la bibliothèque `glibc`, exécutez la commande suivante dans une fenêtre de terminal :

```
ldd --version
```


13 Lancement automatique

Sous Ubuntu, le Client VPN Linux permet de lancer automatiquement l'application au démarrage du système. Pour cela, vous pouvez utiliser le **gestionnaire de démarrage** en suivant les étapes ci-dessous :


1. Ouvrez la liste des applications en cliquant sur le bouton **Afficher les applications** dans le coin inférieur gauche de votre écran, puis cliquez sur l'icône des **Applications au démarrage**.




Alternative : appuyez sur Alt + F2 pour ouvrir la boîte de dialogue **Lancer une commande**, et exécutez la commande `gnome-session-properties`.



La fenêtre **Préférences des applications au démarrage** s'affiche.



2. Cliquez sur **Ajouter**. La fenêtre **Ajout d'un programme de démarrage** s'affiche.



The screenshot shows a dialog box titled "Ajout d'un programme de démarrage" with a close button (X) in the top right corner. It contains three input fields: "Nom :" with the text "Client VPN Linux TheGreenBow", "Commande :" with the text "tgbtray" and a "Parcourir..." button to its right, and "Commentaire :" with the text "icône du Client VPN Linux TheGreenBow dans le m". At the bottom right, there are two buttons: "Annuler" and "Ajouter".

3. Renseignez un nom, p. ex. Client VPN Linux.
4. Renseignez la commande `tgbtray`.
5. Ajoutez un commentaire, p. ex. icône du Client VPN Linux dans le menu système.
6. Cliquez sur **Ajouter**.

La prochaine fois que vous ouvrez une session, le Client VPN Linux se lance automatiquement et son icône s'affiche dans le menu système.



14 Limitations actuelles

La version actuelle du Client VPN Linux comporte les limitations suivantes :

- Il n'est pas possible d'importer une configuration chiffrée.
- Une seule connexion VPN peut être ouverte à la fois.

15 Gestion des erreurs

15.1 L'utilisateur doit appartenir au groupe « `tgb` »

Si vous n'avez pas ajouté l'utilisateur courant au groupe d'utilisateurs `tgb`, le message d'erreur suivant s'affiche lorsque vous exécutez des commandes :

```
ERROR: User must belong to "tgb" group
```

Pour ajouter l'utilisateur au groupe `tgb`, ouvrez une fenêtre de terminal et exécutez la commande suivante :

```
sudo usermod -aG tcb [nom_utilisateur]
```

Il est nécessaire de fermer/rouvrir la session, voire redémarrer le système, pour que cette commande soit prise en compte par Ubuntu. Nous vous recommandons de faire un redémarrage du système dans tous les cas.

15.2 Impossible de récupérer la liste des connexions VPN

Lorsque vous exécutez la commande `tgbctl up [nom_connexion]`, l'erreur suivante peut s'afficher :

```
Error : Can't get tunnel list, check if tcbiked  
service is started  
can't be open: check status
```

Pour vérifier que l'utilisateur a bien été ajouté au groupe `tgb`, ouvrez une fenêtre de terminal et exécutez la commande suivante :

```
id
```

Si le groupe `tgb` ne figure pas dans la liste, redémarrez la machine pour que l'ajout soit pris en compte.



15.3 Échec d'ouverture de la connexion VPN

Lorsque le Client VPN Linux n'arrive pas à ouvrir une connexion VPN, le message d'erreur suivant s'affiche :

```
Opening [nom_connexion] ..... failed
```

Lorsque l'ouverture de la connexion VPN a échoué, ouvrez une fenêtre de terminal et exécutez la commande suivante :

```
journalctl -r -t tgbiked
```

Vous pouvez analyser le journal vous-même (voir chapitre 12 Journaux) ou contacter l'équipe support :
<https://www.thegreenbow.com/fr/support/assistance/support-technique/>.

15.4 Les utilisateurs standard ne doivent pas avoir accès au fichier de configuration

Lorsque le Client VPN Linux n'arrive pas à ouvrir une connexion VPN après avoir remplacé le fichier `/etc/tgb/conf.tgb` par une nouvelle configuration, consultez le journal pour voir s'il contient le message suivant : « Non-root users must not be able have access to file `/etc/tgb/conf.tgb` ». En effet, le fichier de configuration ne doit pas être accessible en lecture aux utilisateurs autres que les super-utilisateurs (*root*).

Si c'est le cas, exécutez la commande suivante :

```
sudo chmod 600 /etc/tgb/conf.tgb
```

15.5 Vérification des pilotes

Pour vérifier que le pilote (ou *driver*) est chargé, exécutez la commande suivante :

```
lsmod | grep tgb
```

La commande doit retourner le message suivant :

```
tgbtun [identifiant] 0
```

Si ce n'est pas le cas, veuillez contacter l'équipe support pour comprendre ce qui s'est passé :

<https://www.thegreenbow.com/fr/support/assistance/support-technique/>.

15.6 Blocage du daemon IKE

Si jamais le daemon IKE ne répond pas, ce qui peut arriver après un changement d'interface réseau, ou après avoir débranché et rebranché le câble réseau, lancez la commande suivante pour le redémarrer :

```
sudo kill -9 $(pidof tgbiked)
```

15.7 Erreurs token ou carte à puce

Lorsque l'utilisateur saisit un mauvais code PIN, l'IHM utilisée pour demander l'ouverture de la connexion VPN l'informe que le code PIN fourni n'est pas valide.

Lorsque l'utilisateur verrouille le token ou la carte à puce en entrant plusieurs fois un code PIN incorrect, l'IHM informe l'utilisateur que le token ou la carte à puce est verrouillé.

Par ailleurs, le Client VPN Linux peut retourner les erreurs suivantes en lien avec l'utilisation de tokens et de cartes à puce :

- `no smartcard plugged` : le token ou la carte à puce n'est pas connectée
- `wrong pin code` : le code PIN entré par l'utilisateur est incorrect
- `smartcard is locked` : le token ou la carte à puce est verrouillée

15.8 Token ou carte à puce non reconnu par la machine virtuelle

Si le système d'exploitation est exécuté dans une machine virtuelle VMware, il convient de suivre au préalable la procédure ci-dessous :

1. Arrêtez la machine virtuelle.
2. Localisez le fichier de configuration `*.vmx` de la machine virtuelle (cf. [article VMware](#) à ce sujet, non disponible en français).
3. Ouvrez le fichier de configuration dans un traitement de texte.
4. Ajoutez les deux lignes suivantes au fichier et l'enregistrer :

```
usb.generic.allowHID = "TRUE"  
usb.generic.allowLastHID = "TRUE"
```

La machine virtuelle est désormais prête pour l'utilisation du token ou de la carte à puce. Vous pouvez procéder à l'installation du middleware.



Si vous utilisez un autre logiciel de virtualisation, le principe reste le même : il convient de s'assurer que la machine virtuelle puisse accéder au token ou la carte à puce par USB.

16 Documents connexes à consulter

Pour savoir comment générer le fichier de configuration à utiliser avec le Client VPN Linux, nous vous invitons à consulter le « Guide de l'administrateur » du Client VPN Windows Enterprise. Vous le trouverez sur le site de [TheGreenBow](#) sous la rubrique Documentations produits.

Retrouvez la liste des pare-feux/passerelles VPN compatibles et les guides de configuration correspondants sur le site TheGreenBow :

<https://www.thegreenbow.com/fr/support/guides-dintegration/passerelles-vpn-compatibles/>.

Vous pouvez télécharger une configuration de démonstration et ouvrir un tunnel de test en suivant les indications sur le site TheGreenBow :

<https://www.thegreenbow.com/fr/faq/#deeplink-2226>.

Vous trouverez plus d'informations sur les produits TheGreenBow sur notre site internet : <https://thegreenbow.com/>.



17 Licence OpenSSL

OpenSSL est distribué sous la licence Apache 2.0 reproduite ci-dessous.

Apache License
Version 2.0, January 2004
<https://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
 - (a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
 - (b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
 - (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
 - (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A



PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

18 Contact

18.1 Information

Toutes les informations sur les produits TheGreenBow sont disponibles sur le site : <https://thegreenbow.com/>.

18.2 Commercial

Contact téléphonique : +33.1.43.12.39.30

Contact mail : sales@thegreenbow.com

18.3 Support

Le site TheGreenBow propose plusieurs pages concernant le support technique des logiciels :

Aide en ligne

<https://thegreenbow.com/fr/support/assistance/>

FAQ

<https://thegreenbow.com/fr/faq/>

Formulaire de contact

Le support technique est accessible via un formulaire disponible sur le site TheGreenBow à l'adresse :

<https://thegreenbow.com/fr/support/assistance/support-technique/>.

Vos connexions protégées
en toutes circonstances