

Client VPN Linux 3.4

Guide de l'administrateur

Diffusion publique Propriété de TheGreenBow © 2025 Dernière mise à jour : 13 juin 2025 Référence du document : 20250613_AG_VLX_3.4_FR_1.6

www.thegreenbow.com

TheGreenBow est un nom commercial déposé.

Microsoft, Windows 10 et Windows 11 sont soit des marques déposées, soit des marques commerciales de Microsoft Corp. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Linux® est une marque déposée par Linus Torvalds aux États-Unis et dans d'autres pays.

Ubuntu et le logo Ubuntu logo sont soit des marques déposées, soit des marques commerciales de Canonical Group Ltd. au Royaume-Uni, d'autres pays, ou les deux.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, le logo Red Hat, le logo Shadowman, JBoss, OpenShift, Fedora, le logo Infinity, et RHCE sont des marques déposées de Red Hat, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

D'autres marques de commerce appartenant à des tiers et mentionnées dans ce document demeurent la propriété intellectuelle de ces tiers.

Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les représentations iconographiques ou photographiques. La reproduction de tout ou partie de ce document sur quelque support que ce soit est formellement interdite sauf notre autorisation expresse.

Toutes les informations fournies sont sujettes à modification à tout moment et sans préavis.

Malgré tous les soins apportés à la réalisation de ce document et à sa mise à jour régulière, des erreurs peuvent s'être glissées dans les informations présentées. Si vous en constatez n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous contactant, nous procéderons aux rectifications correspondantes.

Table des matières

1	Présentation	1
1.1	Introduction	1
1.2	Sécurité	1
1.3	Ergonomie	1
1.4	Simplicité	1
1.5	Universalité	2
1.6	Fonctionnalités	2
1.7 1.7.1	Nouveautés de la version 3.4 Fonctionnalités	3 3 2
1.7.2		3
2	Téléchargement et vérification du logiciel	4
2.1	Introduction	4
2.2	Procédure de vérification sous Red Hat	4
2.3	Procédure de vérification sous Ubuntu	5
2.4	Informations techniques	6
2.4.1	Suppression de la clé sous Red Hat	7
2.4.2		/
3	Installation	8
3.1	Introduction	8
3.2	Conditions d'installation	8
3.3	Dépendances	8
3.4	Contenu du paquet	9
3.5 3.5.1 3.5.2	Procédure d'installation Sous Red Hat Sous Ubuntu	9 10 14
4	Activation	16
4.1	Introduction	16
4.2	Période d'évaluation	16
4.3	Format et contenu du fichier vpnsetup.json	16

THEGREENBOW

4.4	Procédure d'activation	17
4.4.1	Activation automatique	17
4.4.2	Activation manuelle	18
4.4.3	Activation réussie	21
4.5	Erreurs d'activation	21
5	Icône tgbtray dans le menu système	22
5.1	Ajout de l'icône au menu système	22
5.1.1	Sous Red Hat	22
5.1.2	Sous Ubuntu	24
5.2	État de l'icône du menu système	25
5.3	Menu contextuel de l'icône dans le menu système	25
6	Mise à jour	27
6.1	Sauvegarde avant mise à jour	27
6.2	Mise à jour en ligne de commande	27
7	Désinstallation	29
7.1	Sous Red Hat	29
7.1 7.2	Sous Red Hat Sous Ubuntu	29 30
7.1 7.2 8	Sous Red Hat Sous Ubuntu Utilisation du tunnel de test	29 30 31
7.1 7.2 8 9	Sous Red Hat Sous Ubuntu Utilisation du tunnel de test Ligne de commande	29 30 31 32
7.1 7.2 8 9 9.1	Sous Red Hat	29 30 31 32 32
7.1 7.2 8 9 9.1 9.2	Sous Red Hat	29 30 31 32 32 32
7.1 7.2 8 9 9.1 9.2 9.3	Sous Red Hat	29 30 31 32 32 32 33
7.1 7.2 8 9 9.1 9.2 9.3 9.4	Sous Red Hat	29 30 31 32 32 32 33 33
7.1 7.2 8 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5	Sous Red Hat Sous Ubuntu Utilisation du tunnel de test Ligne de commande Introduction Afficher l'aide Afficher la version du logiciel Afficher la version du logiciel Afficher le nombre de jours restant avant l'expiration de la licence ou de la période d'évaluation Lister les connexions VPN configurées	29 30 31 32 32 32 33 33 33
7.1 7.2 8 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6	Sous Red Hat Sous Ubuntu Utilisation du tunnel de test Ligne de commande Introduction Afficher l'aide Afficher la version du logiciel Afficher la version du logiciel Afficher le nombre de jours restant avant l'expiration de la licence ou de la période d'évaluation Lister les connexions VPN configurées Ouvrir une connexion VPN	29 30 31 32 32 32 33 33 33 33 34
7.1 7.2 8 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7	Sous Red Hat Sous Ubuntu Utilisation du tunnel de test Ligne de commande Introduction Afficher l'aide Afficher la version du logiciel Afficher la version du logiciel Afficher le nombre de jours restant avant l'expiration de la licence ou de la période d'évaluation Lister les connexions VPN configurées Ouvrir une connexion VPN Fermer une connexion VPN	 29 30 31 32 32 32 33 33 34 34
7.1 7.2 8 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8	Sous Red Hat	 29 30 31 32 32 32 33 33 33 34 34 35
7.1 7.2 8 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9	Sous Red Hat	 29 30 31 32 32 32 33 33 34 34 35 35
7.1 7.2 8 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10	Sous Red Hat	 29 30 31 32 32 32 33 33 33 34 34 35 35 35

10	Configuration des connexions VPN	37
10.1	Introduction	37
10.2	Particularités IPsec DR	37
10.3	Protection de la configuration VPN	38
10.4	Gestion des certificats	38
10.5	Mise à jour de la configuration VPN	39
11	Utilisation de tokens et cartes à puce	40
11.1	Introduction	40
11.2	Fichier vpnconf.ini	40
11.3	Installation du middleware	42
11.4	Création du fichier vpnconf.ini	43
12	Journaux	44
12.1	Introduction	44
12.2	Export au format texte	44
12.3	Définir le niveau de journalisation	45
12.3.	1 Afficher le niveau de journalisation actuel	45
12.3.	2 Modifier le niveau de journalisation	46
13	Configuration de NetworkManager	47
14	Lancement automatique	48
14.1	Lancement automatique de tgbtray	48
14.1.	1 Sous Red Hat	48
14.1.	2 Sous Ubuntu	50
14.2	Montee automatique du tunnel	52
15	Sélection du noyau	53
16	Limitations actuelles	54
17	Gestion des erreurs	55
17.1	L'utilisateur doit appartenir au groupe « tgb »	55
17.2	Impossible de récupérer la liste des connexions VPN	55
17.3	Échec d'ouverture de la connexion VPN	55

THEGREENBOW

17.4	Les utilisateurs standard ne doivent pas avoir accès au fichier de configuratio	n
		56
17.5	Vérification du pilote	56
17.6	Impossible de démarrer le démon IKE	57
17.7	Blocage du daemon IKE	58
17.8	Erreurs token ou carte à puce	58
17.9	Token ou carte à puce non reconnu par la machine virtuelle	59
18	Documents connexes à consulter	60
18 19	Documents connexes à consulter Licence OpenSSL	60 61
18 19 20	Documents connexes à consulter Licence OpenSSL Contact	60 61 64
18 19 20 20.1	Documents connexes à consulter Licence OpenSSL Contact Information	60 61 64 64
18 19 20 20.1 20.2	Documents connexes à consulter	60 61 64 64

Tableau des révisions

Version	Date	Sections/pages affectées	Description de la modification	Auteur
1.0	2024-02-07	Toutes	Version initiale	EBO, FBO, BB
1.1	2024-09-23	3.3	Ajout de précisions relatives aux dépendances	EBO, BB
1.2	2024-11-13	14	Ajout du chapitre sur la sélection du noyau	EBO, BB
1.3	2024-12-05	2.2 & 2.3	Mise à jour des procédures de vérification du logiciel	EBO, BB
		6.2	Précision concernant l'activation après mise à jour vers la version 3.4.4	
		14	Mise à jour du chapitre sur la sélection du noyau	
1.4	2024-12-09	6.2	Restructuration de la procédure de mise à jour et précisions supplémentaires pour la mise à jour vers la version 3.4.4	FBO, BB
1.5	2025-04-01	3.3	Ajout d'un avertissement relatif aux dépendances sous Red Hat	EBO, BB
		13	Ajout du chapitre sur la configuration du NetworkManager to Gnome	
		14	Ajout d'une section sur le lancement automatique de tgbtray sous Red Hat	
			Ajout d'une section sur la montée automatique du tunnel	
1.6	2025-06-13	3.3	Précisions relatives aux commandes liées au service systemd-resolved	AVE, EBO, FBO, BB
		5.3	Précisions relatives aux connexions multiples	
		10.1	Correction de l'extension du fichier de configuration et précisions relatives à la présence de plusieurs fichiers de configuration	
		10.2	Ajout d'une section relative aux particularités du mode IPsec DR	
		12.3	Ajout d'une section sur l'affichage et la modification du niveau de journalisation	
		17.6	Mise à jour de la capture d'écran	

1 Présentation

1.1 Introduction

Merci d'avoir téléchargé le logiciel Client VPN Linux 3.4.

Le Client VPN Linux a été spécialement pensé pour répondre aux besoins des grands comptes, OIV/OSE et administrations civiles et gouvernementales. Procurant un niveau élevé de sécurisation des communications, il est facile à déployer, à intégrer et simple à utiliser.

Le Client VPN Linux bénéficie en outre d'un support personnalisé qui va d'un suivi dédié à la prise en compte d'évolutions spécifiques.

Il ne nécessite pas de remise en cause de l'infrastructure de gestion de clés (IGC/PKI) existante, et il est conçu pour s'intégrer de façon transparente avec les passerelles IKEv2 mises en place.

Le Client VPN Linux est commercialisé sous forme d'abonnement annuel. Cet abonnement inclut un support dédié et la maintenance du logiciel.

1.2 Sécurité

Conçu pour équiper les postes nomades, le Client VPN Linux est un logiciel client VPN IPsec IKEv2 pour postes de travail Linux, qui permet d'établir des connexions avec le système d'information de l'entreprise via internet, de façon parfaitement sécurisée. Il implémente une large variété d'algorithmes de chiffrement et de hachage, ainsi que différentes méthodes d'authentification forte.

1.3 Ergonomie

Facile à installer, facile à configurer et à déployer, parfaitement transparent pour l'utilisateur, le Client VPN Linux est aujourd'hui reconnu pour son ergonomie inégalée.

1.4 Simplicité

Nos guides de configuration facilitent les opérations d'intégrations et de déploiement en accélérant la mise en place d'une solution VPN de bout en bout.

1.5 Universalité

Le Client VPN Linux fonctionne sous Ubuntu 22.04 (noyaux 5.x) & 24.04 (noyaux 6.x) et Red Hat 9.4/9.5/9.6. Le logiciel est compatible avec de très nombreux pare-feux/passerelles IPsec du marché. La liste, en constante évolution, des pare-feux/passerelles testés dans notre laboratoire est disponible sur le site <u>TheGreenBow</u>.

1.6 Fonctionnalités

- Pilote réseau IPsec et module IKE développés par TheGreenBow
- Module IPsec intégré en mode noyau
- Prise en charge du protocole IKEv2
- Interopérable avec tous les pare-feux/passerelles VPN compatibles IKEv2
- Chiffrement : AES CBC, CTR et GCM 128 / 192 / 256 bits
- Hachage : SHA-2 256/384/512
- Groupes de clés : DH 14-21, 28
- Gestion des certificats X.509 : PEM/PFX, PKCS #12¹
- Authentification : clé partagée, certificats, EAP, double authentification (certificat + EAP)
- Fragmentation IP
- Mode « tout le trafic dans le tunnel »
- Dead Peer Detection (DPD) : détection de trafic interrompu avec la passerelle
- Passerelle redondante
- Mode CP (Configuration Payload)
- Négociation automatique des algorithmes avec la passerelle
- Fragmentation IKEv2
- Mode NAT-Traversal automatique
- Local ID, Remote ID
- Importation de configurations VPN générées par le Client VPN Windows Enterprise de TheGreenBow
- Pilotage en ligne de commande ou par interface graphique
- Activation par licence
- Prise en charge du format et du protocole de journaux d'évènements syslog
- Deux paquets, chacun étant compatible avec l'une des versions de distributions Linux suivantes :
 - Red Hat version 9.4/9.5/9.6, 64 bits
 - Ubuntu 22.04 (noyaux 5.x) & 24.04 (noyaux 6.x), 64 bits
- Intégration dans le menu système (systray)

¹ Configuration à réaliser avec le Client VPN Windows Enterprise.

1.7 Nouveautés de la version 3.4

1.7.1 Fonctionnalités

- Compatible avec la majorité des passerelles IPsec et SSL, y compris celles configurées en mode IPsec DR
- Prise en charge du RFC 6023 (Childless IKE Initiation) pour une sécurité accrue
- Compatibilité avec Red Hat 9.4/9.5/9.6 et Ubuntu 22.04/24.04
- Création de scripts avec Gnome NetworkManager

1.7.2 Authentification et révocation des certificats

En raison des exigences de sécurité renforcées, de la dépréciation de certains algorithmes et d'une utilisation plus rigoureuse des certificats, la version 3.4 du Client VPN Linux comprend des restrictions sur les certificats.

- Prise en charge des méthodes d'authentification des certificats suivantes :
 - Méthode 1 : RSA Digital Signature avec SHA-2 [RFC 7296]
 - Méthode 9 : ECDSA sur courbe secp256r1 avec SHA-2 (256 bits] [RFC 4754]
 - Méthode 10 : ECDSA sur courbe secp384r1 avec SHA-2 (384 bits] [RFC 4754]
 - Méthode 11 : ECDSA sur courbe secp521r1 avec SHA-2 (512 bits] [RFC 4754]
 - Méthode 14 : Digital Signature Authentication RSASSA PSS avec SHA-2 (256/384/512 bits) [RFC 7427]
 - Méthode 214 : ECDSA « BrainpoolP256r1 » avec SHA-2 (256 bits) (uniquement disponible avec des passerelles prenant en charge cette méthode)
- La méthode d'authentification des certificats 14 basée sur l'algorithme de signature RSASSA-PSS est utilisée par défaut pour tous les certificats RSA
- Fin de prise en charge de la Méthode 1 : RSA Digital Signature avec SHA-1 [RFC 7296]
- Refus des certificats RSA de taille inférieure à 2048 bits
- Refus des certificats ECDSA de taille inférieure à 256 bits
- Vérification des Key Usage et Extended Key Usage des certificats

2 Téléchargement et vérification du logiciel

2.1 Introduction

Le Client VPN Linux est disponible en téléchargement sur le site <u>TheGreenBow</u>.

Avant de procéder à l'installation du Client VPN Linux, il est important de vérifier l'authenticité du paquet logiciel téléchargé, afin de confirmer qu'il a bien été signé par TheGreenBow et qu'il n'a subi aucune altération.

2.2 Procédure de vérification sous Red Hat

Pour vérifier l'authenticité du paquet Red Hat, suivez les étapes ci-dessous :

- 1. Ouvrez une fenêtre de terminal.
- 2. Exécutez la commande suivante pour télécharger la clé publique :

```
gpg --keyserver keys.openpgp.org --recv-keys
EF44CB417249358E2A97894245038D5E2FE199A5
```



3. Exécutez la commande suivante pour exporter la clé vers un fichier temporaire :

```
gpg --export -a
'EF44CB417249358E2A97894245038D5E2FE199A5' > /tmp/GPG-
TGB-KEY
```



4. Exécutez la commande suivante pour importer la clé :



5. Vérifiez le paquet logiciel en exécutant la commande suivante dans le répertoire où se trouve le paquet (ici Téléchargements, où r est le numéro de révision du logiciel et b le numéro de build du logiciel) :

```
rpm -K ~/Téléchargements/thegreenbow-vpn-client-3.4.r-
b.el9.x86_64.rpm
```



6. Vérifiez que les informations en sortie sont bien les suivantes :

```
/home/[nom_utilisateur]/Téléchargements/thegreenbow-vpn-
client-3.4.r-b.el9.x86 64.rpm: digests signatures OK
```

Si ce n'est pas le cas, contactez le support client : <u>https://www.thegreenbow.com/fr/support/assistance/support-technique/</u>.

2.3 Procédure de vérification sous Ubuntu

Pour vérifier l'authenticité du paquet Ubuntu, suivez les étapes ci-dessous :

- 1. Ouvrez une fenêtre de terminal (Ctrl + Alt + T).
- 2. Exécutez la commande suivante pour télécharger la clé publique et l'importer dans le magasin de clés GPG local :

```
gpg --keyserver keys.openpgp.org --recv-keys
EF44CB417249358E2A97894245038D5E2FE199A5
```





3. Vérifiez le paquet logiciel en exécutant la commande suivante dans le répertoire où se trouve le paquet (remplacer le r par le numéro de révision du logiciel et le b par le numéro de build du paquet logiciel) :

```
gpg --verify thegreenbow-vpn-client-3.4.r-b.ubuntu-
24.04.deb
```

4. Vérifiez que les informations en sortie sont bien les suivantes :



tgb@tgb-VirtualBox:~/Téléchargements\$

Si ce n'est pas le cas, contactez le support client : <u>https://www.thegreenbow.com/fr/support/assistance/support-technique/</u>.

2.4 Informations techniques

Le paquet d'installation est signé avec une clé RSA de 4096 bits. La clé publique correspondante est disponible sous ce lien : <u>https://keys.openpgp.org/vks/v1/by-</u> <u>fingerprint/EF44CB417249358E2A97894245038D5E2FE199A5</u>.

Identifiant de la clé: EF44 CB41 7249 358E 2A97 8942 4503 8D5E 2FE1 99A5.

Empreinte de la clé : 2FE199A5.

2.4.1 Suppression de la clé sous Red Hat

1. Exécutez la commande suivante pour récupérer l'identifiant complet de la clé :

```
rpm -q gpg-pubkey --qf
'%{NAME}-%{VERSION}-%{RELEASE}\t%{SUMMARY}\n'
```

Les informations en sortie doivent indiquer le nom de la clé avec ses numéros de version et de révision comme suit :

```
gpg-pubkey-2fe199a5-[numéro_révision] TGB Linux
product manager linux@thegreenbow.com public key
```

2. Exécutez la commande suivante pour supprimer la clé en remplaçant le numéro de révision avec les résultats obtenus à l'étape précédente :

sudo rpm --erase gpg-pubkey-2fe199a5-[numéro révision]

2.4.2 Suppression de la clé sous Ubuntu

Pour supprimer la clé publique du magasin de clés GPG local, exécutez la commande suivante :

```
gpg --delete-key
EF44CB417249358E2A97894245038D5E2FE199A5
```

3 Installation

3.1 Introduction

Après avoir téléchargé le Client VPN Linux à partir du site web TheGreenBow et vérifié son authenticité (voir chapitre 2 Téléchargement et vérification du logiciel), l'installation peut s'effectuer en ligne de commande.

3.2 Conditions d'installation

Pour installer le Client VPN Linux vous devez disposer des privilèges de super-utilisateur (ou *root*) sur la machine.

Par ailleurs, vous devrez créer un fichier de configuration à utiliser sur le poste Linux à l'aide du Client VPN Windows Enterprise.

3.3 Dépendances

Lors de l'installation le Client VPN Linux vérifie la présence des dépendances suivantes :

- dkms et systemd-resolved² sous Red Hat
- dkms³ sous Ubuntu

Sous Red Hat, les administrateurs doivent installer eux-mêmes le package EPEL comprenant la dépendance DKMS ou ajouter DKMS dans un dépôt interne. Afin de respecter la politique de sécurité de certains utilisateurs vis-à vis de dépôt externes, le Client VPN Linux ne contient pas de dépendance avec EPEL. Pour plus d'informations sur EPEL, voir la <u>documentation EPEL de</u> <u>Red Hat</u> (uniquement disponible en anglais).

Si l'un de ces paquets est absent lors de l'installation, le Client VPN n'est pas installé et un message d'erreur indique les paquets manquants.

Pour vérifier la présence de systemd-resolved sous Red Hat, exécutez l'une des commandes suivantes :

```
sudo systemd-resolve --status
```

1

² Ce paquet est requis pour la prise en charge du DNS dans une interface virtuelle.

³ Ce paquet est installé par défaut sous Ubuntu.

sudo systemctl status systemd-resolved.service

Pour installer systemd-resolved sous Red Hat, exécutez successivement les commandes suivantes :

```
sudo dnf install systemd-resolved
sudo systemctl enable systemd-resolved.service
ln -sf /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf
/etc/resolv.conf
```

Si systemd-resolved est présent mais non activé, il suffit d'exécuter les deux dernières commandes ci-dessus.

3.4 Contenu du paquet

î

Lors de l'installation du Client VPN Linux, les répertoires et fichiers suivants seront ajoutés sur le poste :

- /usr/bin/tgbtray: programme qui gère l'icône du Client VPN Linux dans le menu système (systray)
- /usr/bin/tgbctl: commande permettant de piloter le Client VPN Linux en ligne de commande
- /usr/sbin/tgbiked: daemon du Client VPN Linux qui tourne en tâche de fond
- /lib/systemd/system/tgbiked.service:fichier de configuration du daemon
- /etc/tgb/conf.tgb: fichier de configuration VPN, incluant un tunnel de test TheGreenBow
- /etc/tgb/vpnsetup.json: fichier de licence du Client VPN Linux
- /usr/share/doc/thegreenbow/CLUF_VPN_TheGreenBow_vFR3
 .51.pdf: document contenant le Contrat de Licence Utilisateur Final TheGreenBow
- /usr/share/icons/thegreenbow: dossier contenant les icônes utilisées par tgbtray
- /usr/share/applications/thegreenbow.desktop:lanceur de l'application
- /usr/src/tgbtun-1.2: dossier contenant les sources pour la gestion dynamique des modules noyau (DKMS)

3.5 Procédure d'installation

Le Client VPN Linux doit être installé en ligne de commande.

- Pour Red Hat voir la section 3.5.1 Sous Red Hat.
- Pour Ubuntu, voir la section 3.5.2 Sous Ubuntu.

3.5.1 Sous Red Hat

Pour installer le Client VPN Linux sous Red Hat, procédez de la manière suivante :

- 1. Si vous avez téléchargé le paquet logiciel à partir d'une autre machine que celle sur laquelle le Client VPN Linux doit être installé, copiez-le vers la machine de destination.
- 2. Ouvrez une fenêtre de terminal.
- 3. Exécutez la commande suivante pour mettre à jour les dépôts de paquets :

sudo dnf update

Ð	tgb@localhost:~/Téléchargements — sudo dnf update Q ≡ ×
[tgb@localhos [sudo] Mot de Mise à jour de Red Hat Enter Red Hat Enter Red Hat Enter Red Hat Enter Dernière véri e jeu. 01 fév Dépendances r	Téléchargements]\$ sudo dnf update passe de tgb : es référentiels de gestion des abonnements. porise Linux 9 for x86_64 - BaseOS 783 B/s 4.1 kB 00:05 porise Linux 9 for x86_64 - BaseOS 1.5 MB/s 17 MB 00:11 porise Linux 9 for x86_64 - AppStre 735 B/s 4.5 kB 00:06 porise Linux 9 for x86_64 - AppStre 2.4 MB/s 29 MB 00:12 Fication de l'expiration des métadonnées effectuée il y a 0:00:02 l . 2024 15:26:52. esolues.
Paquet	Architecture Version Dépôt Taille
=======================================	
Installation:	
kernel	x86_64 5.14.0-362.18.1.el9_3
	rhel-9-for-x86_64-baseos-rpms 4.9 M
kernel-devel	x86_64 5.14.0-362.18.1.el9_3
	rhel-9-for-x86_64-appstream-rpms 24 M

4. Exécutez la commande suivante pour installer le paquet complémentaire pour Linux Enterprise⁴ :

```
sudo dnf install
https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-
latest-9.noarch.rpm
```

⁴ Si EPEL ne peut pas être installé sur le poste, il convient de placer les paquets dkms, libappindicator3 et libdbusmenu dans le dépôt interne.

Image: Example to the second seco	~ — sudo dnf inst	all https://dl.	fedoraproject.o	r Q	E ×
[tgb@localhost ~]\$ su elease-latest-9.noarc [sudo] Mot de passe d Mise à jour des référ Dernière vérification e jeu. 01 févr. 2024 epel-release-latest-9 Dépendances résolues.	do dnf install h.rpm le tgb : rentiels de gest de l'expiratio 15:26:52. noarch.rpm	https://dl cion des ab on des méta	.fedoraproject onnements. données effect 3.4 kB/s	.org/pub/ uée il y 19 kB	epel/epel-r a 0:08:53 l 00:05
Paquet	Architecture	Version	=========== Dépôt	=======	Taille
Installation: epel-release	noarch	9-7.el9	ecomman@	dline	19 k
Résumé de la transact	ion				
Installer 1 Paquet					
Taille totale : 19 k Taille des paquets in Voulez-vous continuer	stallés : 26 k ? [o/N] :				

5. Exécutez la commande suivante pour activer le dépôt CRB :

sudo /usr/bin/crb enable



6. Exécutez une nouvelle fois la commande suivante pour installer le paquet dkms :

sudo dnf install dkms

⊡	tgb@localhost:~·	— sudo dnf install dkms	Q ≡ ×
[tgb@locall Mise à jou Dernière vo e jeu. 01 Dépendances	nost ~]\$ sudo dnf install dkr r des référentiels de gestion érification de l'expiration d févr. 2024 15:42:00. s résolues.	ns n des abonnements. des métadonnées effectu	uée il y a 0:02:01 l
Paquet	Architecture Version	Dépôt	Taille
Installatio dkms Installatio kernel-dev	n: noarch 3.0.12-1.el9 on des dépendances: /el-matched x86_64 5.14.0-362.18.1.el9_	epel _3 rhel-9-for-x86_64-a;	80 k ppstream-rpms 4.9 M
Résumé de '	la transaction		
Installer	2 Paquets		
Taille tota Taille des Voulez-vous	ale des téléchargements : 5.(paquets installés : 173 k s continuer ? [o/N] : ∎	ЭМ	

- 7. Accédez au dossier contenant le paquet thegreenbow-vpn-client-3.4.r-b.el9.x86_64.rpm (où r est le numéro de révision du logiciel et b est le numéro de build du logiciel).
- Exécutez la commande suivante pour installer le logiciel Client VPN Linux (où r est le numéro de révision du logiciel et b est le numéro de build du logiciel) :

sudo dnf install thegreenbow-vpn-client-3.4.rb.el9.x86_64.rpm

	/Télécha	argements — sudo	o dnf install thegreen Q 🗉	×
[tgb@localhost Télécha .el9.x86_64.rpm [sudo] Mot de passe da Mise à jour des référa Dernière vérification e jeu. 01 févr. 2024 1 Dépendances résolues.	argement e tgb : entiels de l'ex L5:45:12	ts]\$ sudo dnf in de gestion des xpiration des ma 2.	nstall thegreenbow-vpn-client- abonnements. átadonnées effectuée il y a 0:	3.4.2-1 02:24 l
Paquet	Archite	cture		
, aque e		Version	Dépôt	Taille
Installation: thegreenbow-vpn-clier				
	x86_64	3.4.2-1.el9	@commandline	3.3 M
Installation des déper	ndances		-	
libappindicator-gtk3	x86_64	12.10.0-33.el9	epel	41 K
libdbusmenu_stk2	X80_04	16.04.0-19.el9	epet	134 K
libindicator-gtk3	x80_04	12 10 1-22 010	epel	40 K
pcsc-lite-libs	x86 64	1.9.4-1.el9	rhel-9-for-x86 64-baseos-rpms	30 k
systemd-resolved	x86_64	252-18.el9	rhel-9-for-x86_64-baseos-rpms	369 k
Résumé de la transact	ion			
Installer 7 Paquets				
Taille totale : 4.0 M Taille totale des télé Taille des paquets ins Voulez-vous continuer	4 échargen stallés ? [o/N]	nents : 679 k : 15 M :		

9. Ajoutez les utilisateurs du VPN au groupe tgb en exécutant la commande suivante :

sudo usermod -aG tgb \$(whoami)

10. Saisissez le mot de passe du compte administrateur et appuyez sur Entrée.



11. Si vous utilisez des cartes à puce Safenet/Gemalto, exécutez la commande suivante :

```
sudo dnf install SafenetAuthenticationClient-10.8.1050-
1.el9.x86_64.rpm
```

12. Si vous souhaitez utiliser le Client VPN Linux immédiatement pendant une période d'évaluation de 30 jours (cf. section 4.2 Période d'évaluation), redémarrez la machine avant de lancer le logiciel, afin que l'ajout des utilisateurs soit pris en compte. Le Client VPN Linux est installé. Vous pouvez l'utiliser gratuitement pendant une période d'évaluation de 30 jours :

- Pour lancer un tunnel de test, consultez le chapitre 8 Utilisation du tunnel de test.
- Pour installer l'icône **tgbtray** dans le menu système, consultez le chapitre 5 lcône tgbtray dans le menu système.
- Pour configurer des connexions VPN, consultez le chapitre 10 Configuration des connexions VPN.
- Pour connaître les commandes de pilotage du client, consultez le chapitre 9 Ligne de commande.
- Pour activer le produit, consultez le chapitre 4 Activation.
- Pour empêcher le démarrage du pilote avec un noyau non compatible, consultez le chapitre 15 Sélection du noyau.

3.5.2 Sous Ubuntu

Pour installer le Client VPN Linux en ligne de commande sous Ubuntu, procédez de la manière suivante :

- 1. Si vous avez téléchargé le paquet logiciel à partir d'une autre machine que celle sur laquelle le Client VPN Linux doit être installé, copiez-le vers la machine de destination.
- 2. Ouvrez une fenêtre de terminal (Ctrl + Alt + T).
- 3. Accédez au dossier contenant le paquet thegreenbow-vpn-client-3.4.r-b.ubuntu-24.04.deb (où r est le numéro de révision du logiciel et b est le numéro de build du logiciel).
- 4. Exécutez la commande d'installation suivante :

```
sudo apt install ./ thegreenbow-vpn-client-3.4.r-
b.ubuntu-24.04.deb
```

5. Ajoutez les utilisateurs du VPN au groupe tgb en exécutant la commande suivante :

```
sudo usermod -aG tgb $(whoami)
```

- 6. Saisissez le mot de passe du compte administrateur et appuyez sur Entrée.
- 7. Si vous souhaitez utiliser le Client VPN Linux immédiatement pendant une période d'évaluation de 30 jours (cf. section 4.2 Période d'évaluation), redémarrez la machine avant de lancer le logiciel, afin que l'ajout des utilisateurs soit pris en compte.

Le Client VPN Linux est installé. Vous pouvez l'utiliser gratuitement pendant une période d'évaluation de 30 jours :

- Pour lancer un tunnel de test, consultez le chapitre 8 Utilisation du tunnel de test.
- Pour installer l'icône **tgbtray** dans le menu système, consultez le chapitre 5 lcône tgbtray dans le menu système.
- Pour configurer des connexions VPN, consultez le chapitre 10 Configuration des connexions VPN.
- Pour connaître les commandes de pilotage du client, consultez le chapitre 9 Ligne de commande.
- Pour activer le produit, consultez le chapitre 4 Activation.
- Pour empêcher le démarrage du pilote avec un noyau non compatible, consultez le chapitre 15 Sélection du noyau.

4 Activation

4.1 Introduction

Vous pouvez utiliser le Client VPN Linux gratuitement avec toutes ses fonctionnalités pendant une période d'évaluation de 30 jours (cf. section 4.2 Période d'évaluation ci-dessous).

À l'issue de la période d'évaluation de 30 jours, vous ne pourrez plus utiliser le logiciel. Si vous souhaitez continuer à l'utiliser, nous vous invitons à acquérir une licence.

Les licences sont disponibles sous forme d'abonnement. Consultez la page du Client VPN Linux sur le site <u>TheGreenBow</u> pour en connaître tous les détails.

Pour activer le Client VPN Linux, vous devez disposer des privilèges de superutilisateur (*root*) sur la machine. Vous devez également mettre à jour le fichier de licence nommé vpnsetup.json comme décrit ci-dessous à la section 4.4 Procédure d'activation.

4.2 Période d'évaluation

Ces informations sont suffisantes pour utiliser le logiciel pendant la période d'évaluation. Vous n'avez aucune intervention à faire sur ce fichier.

Le nombre de jours restant avant l'expiration de la période d'évaluation est indiqué à chaque fois que vous lancez une commande tgbctl. Lorsque la période d'évaluation est expirée, toute commande tgbctl retourne le code d'erreur suivant :

-1 days

Vous ne pourrez bénéficier de la période d'évaluation qu'une seule fois.

4.3 Format et contenu du fichier vpnsetup.json

Les informations d'activation du Client VPN Linux doivent être saisies dans un fichier vpnsetup.json au format ASCII.

1

Pour cela, renseignez l'adresse e-mail de l'utilisateur et le numéro de licence qui vous a été fourni comme suit :

```
"license" : "123456789012345678901234",
"email" : "nom.utilisateur@entreprise.com"
```

Si vous utilisez un serveur d'activation TAS, il convient d'ajouter en outre les paramètres OSA du serveur comme suit :

```
{
    "license" : "123456789012345678901234",
    "email" : "nom.utilisateur@entreprise.com"
    "osaurl" : "192.168.217.102/osace_activation.php"
    "osaport" : "80"
    "osacert" : "MIICGjCCAYOgAwIBAgIBADANBg [....]
muHf58kM00jvhkyq24GryqptSaSJqVIA="
}
```

i

Dans le paramètre osaurl, si l'URL contient https, le protocole utilisé sera https. Sinon, le protocole utilisé sera http.

4.4 Procédure d'activation

4.4.1 Activation automatique

Pour activer le Client VPN Linux, suivez les étapes décrites ci-dessous :

- 1. Ouvrez une fenêtre de terminal.
- 2. Pour mettre à jour le fichier de licence vpnsetup.json, exécutez la commande suivante en remplaçant les X par le numéro de licence et utilisateur@domaine.com par l'adresse e-mail associée au numéro de licence :

3. Exécutez la commande suivante pour redémarrer le service :

```
sudo systemctl restart tgbiked.service
```

4. Exécutez la commande suivante pour afficher un journal :

```
systemctl status tgbiked
```

- 5. Vérifiez que le message suivant est présent dans le journal « Activation succeeded with license number 123456789012345678901234. ».
- 6. Si vous ne l'avez pas déjà fait après l'installation du logiciel, redémarrez la machine.

i

Pour savoir comment afficher le journal, reportez-vous au chapitre 12 Journaux.

4.4.2 Activation manuelle

Lorsque l'activation échoue à cause d'un problème de communication avec le serveur d'activation, il est toujours possible d'activer manuellement le logiciel sur le site web <u>TheGreenBow</u>. La procédure est la suivante :



1	Fichier prodact.dat	Sur le poste à activer, récupérez le fichier prodact.dat situé dans le répertoire /etc/tgb/.osa. ⁵
2	Activation	Sur un poste connecté au serveur d'activation ⁶ , ouvrez la page d'activation manuelle ⁷ , postez-y le fichier prodact.dat et récupérez le fichier tgbcode créé automatiquement par le serveur.
3	Fichier tgbcode	Copiez ce fichier tgbcode dans le répertoire /etc/tgb/.osa du poste à activer. Lancez le logiciel : il est activé.

Pour procéder à l'activation manuelle, suivez les étapes ci-dessous :

1. Sur un poste ayant une connexion au site web TheGreenBow ouvrez la page web suivante : <u>https://thegreenbow.com/fr/support/gestion-des-licence/activation-manuelle-dune-licence/</u>

	Cas d'usage	Produits et services	Ressources	Partenaires	Société	Acheter maintenant
Activer manue	ellemer	nt une licer	nce			
Le formulaire ci-dessous pe logiciel présente des problè	rmet d'activer « mes (Serveur d'	Offline » les logiciels activation injoignable,	TheGreenBow l problème de c	orsque l'activation nnexion interne	on en ligne pr et, etc).	oposée dans le
Étape 1 – Envoi du fich	iier prodact.	dat				
Pour effectuer une activation	n manuelle, voi	us aurez besoin du fich	nier d'activation	« prodact.dat »		
(1) Où se trouve le fichier « p	rodact.dact » su	r mon ordinateur ?				
Pièce-jointe					4	Ajouter un fichier
Les fichiers d'image doivent	être de format	.DAT et doivent être d	le taille inférieu	re à 5Mo.		
Étape 2 – Analyse						
Étape 3 – Activation						

- 2. Cliquez sur le bouton Ajouter un fichier et ouvrez le fichier prodact.dat créé sur le poste à activer.
- 3. Cliquez sur **Envoyer**. Le serveur d'activation vérifie la validité des informations du fichier prodact.dat.

⁵ Le fichier prodact.dat est un fichier texte qui contient les éléments du poste utilisés pour l'activation. Si ce fichier n'existe pas dans le répertoire **Documents**, effectuer sur le poste une activation : même si elle échoue, elle a pour effet de créer ce fichier.

⁶ Le serveur d'activation est le serveur TheGreenBow, accessible sur internet.

⁷ Reportez-vous à la procédure détaillée ci-dessous.

 Cliquez sur Effectuer. Le serveur d'activation présente en téléchargement le fichier contenant le code d'activation destiné au poste à activer.

EGREENBOW	Cas d'usage	Produits et services	Ressources	Partenaires	Société	Acheter maintena							
Activer mar	nuellemer	nt une licer	nce										
Le formulaire ci-dessou logiciel présente des pr	Le formulaire ci-dessous permet d'activer « Offline » les logiciels TheGreenBow lorsque l'activation en ligne proposée dans le logiciel présente des problèmes (Serveur d'activation injoignable, problème de connexion internet, etc).												
Étape 1 – Envoi du	tape 1 – Envoi du fichier prodact.dat												
Étape 2 – Analyse													
Étape 3 – Activatio	n												
Votre code d'activat	ion est correctement	généré.											
Pour activer votre logic • Télécharger votre fich • Copiez-le dans le répe	iel : ier d'activation ci-des rtoire où vous avez tr	sous ouvé « prodact.dat »											
Quittez et redémarrez	votre logiciel												
Télécharger le fichier .dat						Quittez et regemarrez votre logiciei							

Ce fichier a un nom de la forme:tgbcode_[date]_[code].dat (par exemple:tgbcode_20231015_1029.dat).

5. Copiez le fichier généré par le site web vers le chemin /etc/tgb/.osa en prenant soin de le renommer tgbcode 0x19 1.dat.

```
sudo cp tgbcod__yyyymmdd_xxxx.dat
/etc/tgb/.osa/tgbcode 0x19 1.dat
```

6. Pensez à régler le groupe ayant accès au fichier, ici le groupe tgb, en utilisant la commande CLI suivante :

sudo chown root:tgb /etc/tgb/.osa/tgbcode 0x19 1.dat

7. Procédez à un redémarrage du service :

sudo systemctl restart tgbiked.service

Les commandes ci-dessus sont valables aussi bien pour Red Hat que pour Ubuntu.

1

4.4.3 Activation réussie

Vous êtes désormais prêt à utiliser le logiciel. Vous pouvez poursuivre avec les étapes suivantes :

- Pour commencer à utiliser le Client VPN Linux avec un tunnel de test, reportez-vous au chapitre 8 Utilisation du tunnel de test.
- Pour ajouter une icône dans le menu système, reportez-vous au chapitre 5 lcône tgbtray dans le menu système.
- Pour créer votre connexion VPN, reportez-vous au chapitre 10 Configuration des connexions VPN.

4.5 Erreurs d'activation

Lorsque l'activation a échoué, l'icône **tgbtray** peut malgré tout être affichée dans le menu système. Dans ce cas, un message d'erreur s'affiche et l'icône devient orange.

Si le journal contient le message Cancel starting UI Thread, product not activated et/ou Activation failed: no activation parameters, l'activation a échoué. Le Client VPN Linux s'arrête immédiatement.

5 Icône tgbtray dans le menu système

Le Client VPN Linux permet d'afficher une icône dans le menu système (*systray*).

5.1 Ajout de l'icône au menu système

- Pour ajouter l'icône sous Red Hat, voir la section 5.1.1 Sous .
- Pour ajouter l'icône sous Ubuntu, voir la section 5.1.2 Sous Ubuntu.

5.1.1 Sous Red Hat

Pour ajouter l'icône **tgbtray** au menu système sous Red Hat, vous devez d'abord lancer l'environnement de bureau par défaut GNOME⁸. Suivez ensuite les étapes ci-dessous :

1. Ouvrez une fenêtre de Terminal et lancez la commande suivante :

sudo dnf install gnome-extensions-app gnome-shellextension-appindicator

⁸ S'il n'est pas installé, reportez-vous à la documentation Red Hat pour savoir comment procéder.

	/Télécha	argements — sudo	o dnf install thegreen Q ≡	×			
[tgb@localhost Téléchargements]\$ sudo dnf install thegreenbow-vpn-client-3.4.2-1 .el9.x86_64.rpm [sudo] Mot de passe de tgb : Mise à jour des référentiels de gestion des abonnements. Dernière vérification de l'expiration des métadonnées effectuée il y a 0:02:24 l e jeu. 01 févr. 2024 15:45:12. Dénendances résolues.							
=======================================				======			
Paquet	Archite	ecture					
		Version	Dépôt	Taille			
Installation: thegreenbow-vpn-clien	nt x86 64	3.4.2-1.el9	Acommandline	3.3 M			
Installation des dépen	ndances:		econnara erric	5.5 H			
libappindicator-gtk3 libdbusmenu libdbusmenu-gtk3 libindicator-gtk3 pcsc-lite-libs systemd-resolved	x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64	12.10.0-33.el9 16.04.0-19.el9 16.04.0-19.el9 12.10.1-22.el9 1.9.4-1.el9 252-18.el9	epel epel epel epel rhel-9-for-x86_64-baseos-rpms rhel-9-for-x86_64-baseos-rpms	41 k 134 k 40 k 66 k 30 k 369 k			
Résumé de la transaction							
Installer 7 Paquets Taille totale : 4.0 M Taille totale des téléchargements : 679 k Taille des paquets installés : 15 M Voulez-vous continuer ? [o/N] :							

2. Si vous ne l'avez pas déjà fait à l'issue de l'installation, ajoutez les utilisateurs du VPN au groupe tgb en exécutant la commande suivante :

sudo usermod -aG tgb \$(whoami)

- 3. Redémarrez le poste.
- 4. Lancez l'application **Extensions**, p. ex. en effectuant une recherche à partir de l'**Aperçu des activités**.



5. Activez AppIndicator and KStatusNotifierItem Support.

Q	Extension	IS	۹	Ξ	×
	Intégrée				
	AppIndicator and KStatusNotifierItem Support	*		•	
	Applications Menu			•	
	Background Logo	*		•	
	Desktop lcons	*		•	
	Launch new instance			•	
	Places Status Indicator			•	
				·	

6. Lancez l'application **tgbtray**, p. ex. en effectuant une recherche à partir de l'**Aperçu des activités**.



Vous pourrez ensuite utiliser l'icône dans le menu système.

5.1.2 Sous Ubuntu

Pour ajouter l'icône au menu système sous Ubuntu, cliquez sur l'icône TheGreenBow dans les applications ou appuyez sur Alt + F2 pour ouvrir la boîte de dialogue **Lancer une commande** et exécutez la commande tgbtray.

Lancer une commande			
tgbtray			
Appuyez sur Échap pour fermer			

Vous pouvez également ajouter l'icône en exécutant la commande tgbtray dans une fenêtre de terminal.

5.2 État de l'icône du menu système

L'icône du Client VPN Linux dans le menu système change de couleur en fonction de l'état de la connexion VPN :

 Icône bleue : aucune connexion VPN n'est active.
 Icône avec flèches tournantes : le tunnel est en cours d'ouverture
 Icône orange : l'ouverture du tunnel a échoué
 Icône verte : une connexion VPN est active.

5.3 Menu contextuel de l'icône dans le menu système

Cliquez sur l'icône pour développer le menu contextuel. Il comporte la liste des connexions VPN configurées ainsi que les commandes suivantes :



Sélectionnez une connexion VPN dans la liste pour l'activer. Une seule connexion peut être active à la fois. Si vous sélectionnez une nouvelle connexion alors qu'un tunnel est déjà ouvert, celui-ci sera automatiquement fermé avant l'ouverture du nouveau tunnel.

L'icône devient verte dès lors qu'une connexion VPN est active et une coche s'affiche devant le nom de la connexion VPN active.





i

Si l'icône **tgbtray** du menu système ne répond plus, il est possible de la réinitialiser (voir section 9.10 Réinitialiser l'icône tgbtray).

6 Mise à jour

Si une version précédente du Client VPN Linux est déjà installée sur votre poste, vous pouvez effectuer une mise à jour en ligne de commande.

Avant de procéder à une mise à jour il convient d'effectuer une sauvegarde du fichier de configuration conf.tgb et du fichier de licence vpnsetup.json (cf. section 6.1 Sauvegarde avant mise à jour ci-dessous).



<u>/!</u>\

Dans la version 2.0 du Client VPN Linux, le fichier d'activation était nommé vpnsetup.ini. Ce fichier n'est plus compatible avec la version 3.4. Il convient désormais d'utiliser le fichier vpnsetup.json, comme indiqué dans la procédure de mise à jour ci-dessous.

6.1 Sauvegarde avant mise à jour

Pour sauvegarder puis restaurer le fichier de configuration conf.tgb et le fichier de licence vpnsetup.json, procédez comme suit :

- 1. Copiez le fichier de configuration conf.tgb et le fichier de licence vpnsetup.json sous /etc/tgb/ vers un dossier distinct sécurisé.
- 2. Procédez à la mise à jour comme décrit à la section suivante.
- 3. Remplacez le fichier conf.tgb installé par celui que vous avez sauvegardé.
- 4. Copiez le fichier de licence vpnsetup.json sauvegardé vers le dossier /etc/tgb/.



Si vous effectuez une mise à jour à partir d'une version 2.0 ou antérieure du logiciel, il convient de générer le fichier de licence vpnsetup.json, comme indiqué à la section 4.3 Format et contenu du fichier vpnsetup.json.

6.2 Mise à jour en ligne de commande

Une fois le fichier de configuration sauvegardé (cf. section 6.1 Sauvegarde avant mise à jour ci-dessus), vous pouvez mettre à jour le Client VPN Linux en ligne de commande.



Lors d'une mise à jour vers la version 3.4.4 ou supérieure, l'identifiant machine utilisé pour l'activation de la machine ayant évolué, il convient de supprimer le dossier /etc/tgb/.osa, puis de redémarrer le service tgbiked.

THEGREENBOW

Pour mettre à jour le Client VPN Linux en ligne de commande sous Red Hat, suivez les étapes ci-dessous :

- 1. Assurez-vous d'avoir effectué une sauvegarde tel que décrit à la section 6.1 Sauvegarde avant mise à jour.
- 2. Si vous effectuez une mise à jour vers la version 3.4.4, assurez-vous d'avoir supprimé le dossier /etc/tgb/.osa et redémarré le service tgbiked, comme décrit ci-dessus.
- 3. Ouvrez une fenêtre de terminal.
- 4. Naviguez dans le dossier où se trouve le paquet d'installation que vous avez téléchargé, p. ex. ~/Téléchargements/.
- 5. Procédez à l'installation comme décrit à la section 3.5 Procédure d'installation.
- 6. Copiez le fichier de configuration conf.tgb et le fichier de licence vpnsetup.json depuis le répertoire de sauvegarde vers le répertoire /etc/tgb/.
- 7. Exécutez la commande suivante pour redémarrer le service :

sudo systemctl restart tgbiked.service

Le Client VPN Linux a été mis à jour. Vous pouvez commencer à utiliser le logiciel.

Pour empêcher le démarrage du pilote avec un noyau non compatible, consultez le chapitre 15 Sélection du noyau.



i

Si vous effectuez une mise à jour depuis la version 2.0 ou antérieure, il est recommandé de désinstaller le logiciel comme décrit au chapitre 7 Désinstallation, puis de procéder à une installation comme décrit à la section 3.5 Procédure d'installation.

7 Désinstallation

Lorsque vous ne souhaitez plus utiliser le Client VPN Linux, vous pouvez le désinstaller en ligne de commande.

- Pour Red Hat, voir la section 7.1 Sous .
- Pour Ubuntu, voir la section 7.2 Sous Ubuntu.

7.1 Sous Red Hat

Pour désinstaller le Client VPN Linux sous Red Hat, procédez de la manière suivante :

- 1. Ouvrez une fenêtre de terminal.
- 2. Exécutez la commande suivante :

```
sudo dnf remove thegreenbow-vpn-client.x86 64
```

Cette commande supprime les fichiers et les paquets dépendants ajoutés lors de l'installation et qui ne sont plus utilisés. Les fichiers de configuration ajoutés par la suite, p. ex. config.tgb ne sont pas supprimés.

🖻 tgb@	olocalhost:~ — sudo c	dnf remove theo	greenbow-vpn-client.x	Q =];	×	
[tgb@localhost ~]\$ sudo dnf remove thegreenbow-vpn-client.x86_64 [sudo] Mot de passe de tgb : Mise à jour des référentiels de gestion des abonnements. Dépendances résolues.							
Paquet	Archit	tecture Version	Dépôt	1	raill	Le	
Suppression: thegreenbow Suppression pcsc-lite-l systemd-res	-vpn-client x86_64 des dépendances ir ibs x86_64 olved x86_64	4 3.4.2-1.el9 nutilisées: 4 1.9.4-1.el9 4 252-18.el9	@@commandline @rhel-9-for-x86_64-bas @rhel-9-for-x86_64-bas	eos-rpms eos-rpms ī	13 M 45 k 787 k	 1 < <	
Résumé de la transaction							
Supprimer 3	Paquets						
Espace libér Voulez-vous	é : 14 M continuer ? [o/N]	:					

Le Client VPN Linux a été désinstallé.
THEGREENBOW

7.2 Sous Ubuntu

Pour désinstaller le Client VPN Linux sous Ubuntu, procédez de la manière suivante :

- 1. Ouvrez une fenêtre de terminal (Ctrl + Alt + T).
- 2. Exécutez l'une des commandes suivantes :

sudo apt remove thegreenbow-vpn-client

Ou :

sudo apt purge thegreenbow-vpn-client

Cette commande supprime les fichiers ajoutés lors de l'installation, ainsi que les fichiers de configuration ajoutés par la suite, p. ex. config.tgb, si celui-ci a été modifié. Les autres paquets dépendants ajoutés lors de l'installation ne sont pas supprimés.

La différence entre la commande remove et la commande purge est qu'avec cette dernière on délègue au système la tâche de suppression de tous les éléments existants.

3. Le cas échéant, exécutez la commande suivante :

```
sudo apt autoremove
```

Cette commande supprime les paquets ajoutés lors de l'installation, et qui ne sont plus utilisés.

Le Client VPN Linux a été désinstallé.

i

8 Utilisation du tunnel de test

Une configuration VPN contenant un tunnel VPN de test appelé « TgbTest » est fournie dans le fichier conf.tgb qui se trouve dans le répertoire /etc/tgb/.

Elle est importée par défaut et vous permet de tester le Client VPN Linux en vous connectant à une passerelle de test.

Cette configuration de test peut être utilisée pour vérifier que le Client VPN Linux est opérationnel.

Une fois le tunnel ouvert, vous devriez pouvoir envoyer une requête ping à l'adresse IP 192.168.175.50 ou visiter la page Web <u>http://192.168.175.50/</u> dans votre navigateur Web.



9 Ligne de commande

9.1 Introduction

Le Client VPN Linux propose une interface en ligne de commande permettant de réaliser les opérations suivantes :

- Afficher l'aide
- Afficher la version du logiciel
- Afficher le nombre de jours restant avant l'expiration de la licence ou de la période d'évaluation
- Lister les connexions VPN configurées
- Ouvrir une connexion VPN
- Fermer une connexion VPN
- Afficher l'état de la connexion VPN

Lorsque vous utilisez le Client VPN Linux sans licence, le nombre de jours restants avant l'expiration de la période d'évaluation s'affiche chaque fois que vous lancez une commande tgbctl.

Les commandes de pilotage du Client VPN Linux sont identiques quelle que soit la distribution Linux utilisée.

9.2 Afficher l'aide

Pour afficher l'aide, ouvrez une fenêtre de terminal et exécutez la commande suivante :

tgbctl --help

. ת utilisate	ur-tgb@ubuntu:	- Q ≡			×
<mark>utilisateur-tgb@ubuntu</mark> Usage : tgbctl COMMAND	:~\$ tgbctl	help			I
Commands: help version licence list status <tunnel> up <tunnel> down <tunnel> utilisateur-tgb@ubuntu</tunnel></tunnel></tunnel>	produce thi display tgb display lic display ava display tun open tunnel close tunne :~\$	is help mes octl versio cence remai ailable tun nnel state L 21	sage n ning tir nel	ne	

i

i

9.3 Afficher la version du logiciel

Pour afficher la version du logiciel et des modules, ouvrez une fenêtre de terminal et exécutez la commande suivante :

```
tgbctl --version
```



9.4 Afficher le nombre de jours restant avant l'expiration de la licence ou de la période d'évaluation

Pour afficher le nombre de jours restant avant l'expiration de la licence ou du de la période d'évaluation, ouvrez une fenêtre de terminal et exécutez la commande suivante :



9.5 Lister les connexions VPN configurées

Pour lister les connexions VPN configurés, ouvrez une fenêtre de terminal et exécutez la commande suivante :

tgbctl list



9.6 Ouvrir une connexion VPN

Pour ouvrir une connexion VPN, ouvrez une fenêtre de terminal et exécutez la commande suivante :



9.7 Fermer une connexion VPN

Pour fermer une connexion VPN, ouvrez une fenêtre de terminal et exécutez la commande suivante :



9.8 Afficher l'état de la connexion VPN

Pour afficher l'état de la connexion VPN, ouvrez une fenêtre de terminal et exécutez la commande suivante :

```
tgbctl status [nom connexion]
```



9.9 Définir un code PIN

Pour automatiser l'ouverture d'un tunnel, l'argument –-pincode permet de renseigner le code PIN d'une carte à puce directement en ligne de commande :

tgbctl up [nom tunnel] --pincode [code PIN]

9.10 Réinitialiser l'icône tgbtray

Pour réinitialiser l'icône **tgbtray** du menu système, ouvrez une fenêtre de terminal et exécutez la commande suivante :

tgbtray reset

Lancez cette commande lorsque vous souhaitez forcer le rechargement de l'icône du menu système.



Tout utilisateur peut lancer cette commande sans avoir besoin des droits d'administration.

9.11 Réinitialiser le démon IKE

Pour réinitialiser le démon IKE, ouvrez une fenêtre de terminal et exécutez la commande suivante :

tgbctl reset

Lancez cette commande lorsque le tunnel tombe et que vous n'arrivez pas à le relancer.



Tout utilisateur peut lancer cette commande sans avoir besoin des droits d'administration.

10 Configuration des connexions VPN

10.1 Introduction

i

î

Les clients VPN TheGreenBow s'appuient sur une configuration VPN qui définit la liste des connexions VPN mises à disposition par l'administrateur pour l'utilisateur du poste. Ce fichier, également appelé fichier de configuration, doit obligatoirement être nommé conf.tgb.

Le Client VPN Linux ne propose pas d'IHM permettant de fabriquer ou de modifier la configuration VPN.

Cette fonctionnalité est assurée par le Client VPN Windows Enterprise v7.4.

Si vous travaillez avec une version du Client VPN Windows Enterprise supérieure à la v7.4, il sera nécessaire de retoucher le fichier de configuration pour le rendre compatible avec le Client VPN Linux.

Voir le « Guide de déploiement » du Client VPN Windows Enterprise (cf. chapitre 18 Documents connexes à consulter).

> Si vous êtes administrateur, vous devez utiliser le Client VPN Windows Enterprise pour générer une configuration VPN comme indiqué dans la section 10.5 Mise à jour de la configuration VPN.

Si vous souhaitez gérer plusieurs fichiers de configuration, renommez les fichiers non utilisés, par exemple en conf.tgb.bak.

10.2 Particularités IPsec DR

Afin de pouvoir exploiter le Client VPN Linux en mode IPsec DR, la configuration doit comporter les paramètres dynamiques suivants :

- NoNATTNegotiation défini à la valeur true ;
- nonce_size défini à la valeur 16 ;
- sha2 in cert req défini à la valeur true.
- Voir le « Guide de configuration » *Client VPN et IPsec DR* pour plus de détail sur la configuration.

THEGREENBOW

10.3 Protection de la configuration VPN

Le Client VPN Linux s'appuie sur le système d'exploitation Linux pour protéger la configuration. Le fichier de configuration est uniquement accessible aux utilisateurs bénéficiant des privilèges de super-administrateur.

Aucun autre utilisateur ne peut modifier le fichier de configuration ou en injecter un nouveau, ce qui en garantit l'authenticité et l'intégrité.

Le fichier de configuration VPN est stocké dans le fichier conf.tgb sous le répertoire /etc/tgb/.

Les droits sur ce fichier sont -rw-----, owner root. Un utilisateur standard ne peut donc pas accéder à la configuration VPN que ce soit en lecture ou en écriture.

10.4 Gestion des certificats

Le Client VPN Linux offre un ensemble de fonctions permettant l'exploitation de certificats de toute nature, issus de PKI / IGC de tout type et stockés sur différents types de supports : carte à puce, token ou fichier de configuration.

Le Client VPN Linux implémente en particulier les facilités suivantes :

- accès aux cartes à puce et aux tokens en PKCS #11 ;
- sélection multicritère des certificats à utiliser en fonction du sujet et du key usage ;
- validation des certificats côté utilisateur (côté client VPN), comme des certificats de la passerelle VPN, incluant la vérification des dates de validité, des chaînes de certification, des certificats racines et intermédiaires ;
- gestion des autorités de certification (Certificate Authority : CA).

La configuration et la caractérisation des certificats s'effectue dans le Client VPN Windows Enterprise.

 Consultez le « Guide de l'administrateur » correspondant (cf. chapitre 18 Documents connexes à consulter).

Pour utiliser un certificat, procédez comme suit :

- 1. Dans le Client VPN Windows Enterprise, importez le certificat utilisateur et les CA associés dans votre configuration (cf. « Guide de l'administrateur » du Client VPN Windows Enterprise).
- 2. Suivez la procédure de mise à jour de la configuration décrite à la section 10.5 Mise à jour de la configuration VPN ci-dessous.

Le certificat a été importé dans la configuration du Client VPN Linux.

10.5 Mise à jour de la configuration VPN

Afin de modifier la configuration de votre Client VPN Linux, procédez de la manière suivante :

- 1. Générez la configuration à l'aide du Client VPN Windows Enterprise.
- 2. Exportez la configuration au format TGB, sans la protéger par mot de passe, sous le nom conf.tgb.
- 3. Remplacez le fichier conf.tgb dans le répertoire /etc/tgb/ sur la machine sur laquelle vous souhaitez importer la configuration.
- 4. Exécutez la commande suivante pour redémarrer le service :

sudo systemctl restart tgbiked.service

La configuration VPN a été mise à jour dans le Client VPN Linux.

La réinitialisation par une commande tgbctl reset ou tgbtray reset ne permet pas de charger la configuration après sa mise à jour.

11 Utilisation de tokens et cartes à puce

11.1 Introduction

Le Client VPN Linux permet désormais une authentification par token ou carte à puce. Pour cela, il convient de :

- le cas échéant, configurer la machine virtuelle ;
- installer le middleware du fabricant du token ou de la carte à puce, ou un middleware compatible ;
- générer le fichier vpnconf.ini qui permet au client VPN d'utiliser le token ou la carte à puce.

Un grand nombre de tokens et de cartes à puce permettant une authentification forte multi-facteurs (MFA) est pris en charge par le Client VPN Linux via l'API PKCS #11.

PKCS #11 est une API d'accès aux tokens ou aux cartes à puce standardisée par RSA Labs. La plupart des tokens ou cartes à puce sont compatibles PKCS #11. L'utilisation de l'API PKCS #11 par le Client VPN Linux requiert l'installation préalable sur le poste cible d'un middleware fourni par le fabricant du token ou de la carte à puce.

Les tokens et cartes à puce compatibles avec le Client VPN Linux sont ceux qui sont listés sur le site TheGreenBow à l'adresse <u>https://thegreenbow.com/fr/support/guides-dintegration/tokens-vpn-</u> <u>compatibles/</u> et pour lesquels l'élément PKC est précédé d'un point vert et suivi de la mention « Testé et qualifié ».

En principe, tout token ou carte à puce pour lequel il existe un middleware PKCS #11 peut être utilisé avec le Client VPN Linux.

Pour pouvoir utiliser les tokens ou cartes à puce avec le Client VPN Linux, il convient de spécifier leurs caractéristiques dans un fichier d'initialisation PKCS #11 appelé vpnconf.ini, décrit ci-après.

11.2 Fichier vpnconf.ini

Pour permettre au **Client VPN Linux** de prendre en charge des tokens ou cartes à puces non reconnus en standard, un fichier <code>vpnconf.ini</code> doit être crée dans le répertoire d'installation du Client VPN (par défaut : /etc/tgb/). Il peut être établi avec un éditeur texte classique (p. ex. nano).

Les paramètres à indiquer dans le fichier vpnconf.ini sont répartis dans une succession de sections ATR qui permettent de définir les attributs de tokens ou cartes à puce qui ne sont pas reconnus en standard par le logiciel.

i

ATR signifie « Answer To Reset ». C'est un identifiant retourné par le token ou la carte à puce sur commande de réinitialisation. Cet identifiant est lié au fabricant et au modèle de token ou de carte à puce.

Chaque section ATR décrit les caractéristiques nécessaires pour accéder à un token ou une carte à puce, ou à une famille de tokens ou de cartes à puce qui ne sont pas encore connues du logiciel.

Les paramètres à indiquer dans la section ATR sont détaillés dans la table suivante :

Paramètre	Signification	
[ATR#]	ATR du token ou de la carte à puce à ajouter	
mask	Masque à utiliser avec cet ATR ⁹	
scname	Nom du token ou de la carte à puce (champ purement descriptif)	
manufacturer	Nom du constructeur (champ purement descriptif)	
pkcs11dllname	Nom de la librairie partagée PKCS #11 (champ purement descriptif)	
dllpath	Chemin d'accès à la librairie partagée PKCS #11. Le chemin est le chemin complet. Il doit contenir aussi le nom de la librairie partagée. ¹⁰	



Il convient de procéder avec précaution en renseignant le chemin d'accès à la librairie partagée PKCS #11 dans la paramètre dllpath. Si le chemin renseigné n'est pas correct, cela peut provoquer un comportement indésirable du logiciel.



Pour récupérer des informations sur un token connecté à la station de travail, il est possible d'utiliser la commande pcsc_scan (accessible via le package pcsc-tools).

¹⁰ Le paramètre dllpath doit obligatoirement être défini.



Exemple

11.3 Installation du middleware

Consultez la documentation de l'éditeur du middleware pour les instructions d'installation.

Exemple de OpenSC sous Ubuntu

OpenSC est un middleware ouvert (*open source*) qui prend en charge différents tokens et cartes à puce.

Pour installer le middleware OpenSC sous Ubuntu, suivez les étapes cidessous :

- 1. Ouvrez une fenêtre de terminal (Ctrl + Alt + T).
- 2. Exécutez successivement les commandes suivantes :

```
sudo apt-get update -y
sudo apt-get install -y opensc
sudo apt-get install -y opensc-pkcs11
```

Une fois le middleware OpenSC installé, vous devez définir le paramètre pin_cache_ignore_user_consent sur true dans le fichier opensc.conf.

Exemple pour /etc/opensc.conf:

```
app default {
    # debug = 3;
    # debug_file = opensc-debug.txt;
    framework pkcs15 {
        pin_cache_ignore_user_consent = true;
    }
}
```

Vous pouvez ensuite procéder à la création du fichier vpnconf.ini.

11.4 Création du fichier vpnconf.ini

Pour pouvoir utiliser le Client VPN Linux avec un token ou une carte à puce, vous devez :

- créer le fichier vpnconf.ini à l'aide d'un traitement de texte,
- y ajouter les informations relatives au token ou à la carte à puce et
- le déposer dans le répertoire /etc/tgb/.

Exemple pour le token Yubikey 5 NFC

Les informations à renseigner dans le fichier <code>vpnconf.ini</code> pour un token Yubikey 5 NFC sont les suivantes :

Vous pouvez désormais utiliser le token Yubikey 5 NFC comme moyen d'authentification avec le Client VPN Linux.

12 Journaux

12.1 Introduction

Les journaux du daemon IKE sont stockés à l'aide de la gestion des journaux systemd.

Pour accéder aux journaux du daemon IKE, exécutez la commande suivante dans une fenêtre de terminal :

```
journalctl -t tgbiked
```

12.2 Export au format texte

Pour exporter le contenu du journal au format texte, exécutez la commande suivante dans une fenêtre de terminal :

journalctl -t tgbiked > [mon fichier de log.log]

Ce fichier sert de base pour le support client.

Dans le cas où il vous est demandé, afin que l'équipe support dispose de l'ensemble des informations dont elle a besoin, il convient également de lui communiquer les éléments suivants :

- version du paquet binaire utilisé,
- version de la distribution Linux,
- version du noyau Linux (kernel),
- version de la bibliothèque GNU C (glibc).

Pour obtenir les informations concernant la distribution et le noyau, exécutez la commande suivante dans une fenêtre de terminal :

uname -a

Pour obtenir les informations concernant la bibliothèque glibc, exécutez la commande suivante dans une fenêtre de terminal :

ldd --version

12.3 Définir le niveau de journalisation

Le niveau de journalisation peut être défini dans le fichier suivant : /lib/systemd/system/tgbiked.service.

Le niveau de journalisation par défaut est 6 info.

12.3.1 Afficher le niveau de journalisation actuel

Pour afficher le niveau de journalisation actuel, procédez comme suit :

1. Ouvrez une fenêtre de terminal et exécutez la commande suivante :

less /lib/systemd/system/tgbiked.service

Le contenu du fichier s'affiche à l'écran :

	۹	×
[Unit]		
Description=TheGreenBow VPN daemon		
After=syslog.target network-online.target		
[Service]		
Type=simple		
llser=root		
Group=tgb		
UMask=007		
ExecStart=/usr/sbin/tgbiked -dlog-level=6		
StandardOutput=journal		
Restart=on-abnormal		
ExecReload=/bin/kill -s HUP \$MAINPID		
[Install]		
WantedBy=multi-user.target		
/lib/systemd/system/tgbiked.service (END)		

2. Recherchez la ligne suivante et vérifiez la valeur du paramètre loglevel:

ExecStart=/usr/sbin/tgbiked -d --log-level=6

3. Appuyez sur la touche q pour quitter less et revenir à l'invite de commande.

THEGREENBOW

12.3.2 Modifier le niveau de journalisation

Pour modifier le niveau de journalisation, procédez comme suit :

- 1. Ouvrez une fenêtre de terminal.
- 2. Ouvrez le fichier tgbiked.service dans un éditeur de votre choix, p. ex. nano:

sudo nano /lib/systemd/system/tgbiked.service

3. Modifiez le niveau de journalisation selon vos besoins. Par exemple, pour activer le niveau 7 debug, modifiez la ligne suivante :

ExecStart=/usr/sbin/tgbiked -d --log-level=7

- 4. Enregistrez le fichier et quittez l'éditeur. Par exemple, pour nano, appuyez sur Ctrl + X.
- 5. Confirmez l'enregistrement et écrasez le fichier existant.

13 Configuration de NetworkManager

Afin de pouvoir lancer des scripts à l'ouverture et à la fermeture d'un tunnel, il convient d'utiliser le démon de configuration réseau NetworkManager, disponible sous Red Hat et Ubuntu.

Pour ajouter des scripts, suivez les étapes ci-dessous :

1. Commencez par ajouter l'interface réseau virtuelle tgbtun0 aux interfaces gérées par NetworkManager. Pour cela, ajoutez les lignes suivantes au fichier /etc/NetworkManager.conf:

```
[device]
match-device=interface-name:tgbtun0
managed=1
```

2. Ajoutez un script dans /etc/NetworkManager/dispatcher.d pour capturer les évènements d'ouverture (up) et de fermeture (down) du tunnel associés à tgbtun0 :

```
#!/usr/bin/bash
INTERFACE="$1"
EVENT="$2"
if [[ "$INTERFACE" == "tgbtun0" ]]
then
    if [[ "$EVENT" == "up" ]]
    then
        echo "tgbtun0 is up" >> /tmp/tgbtun.log
    fi
    if [[ "$EVENT" == "down" ]]
    then
        echo "tgbtun0 is down" >> /tmp/tgbtun.log
    fi
    fi
    fi
```

L'interface réseau virtuelle tgbtun0 est activée (*up*) quand le tunnel est ouvert et désactivée (*down*) quand le tunnel est fermé.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le manuel de NetworkManager en exécutant la commande man NetworkManagerdispatcher.

14 Lancement automatique

Ce chapitre décrit les procédures pour permettre :

- le lancement automatique de tgbtray,
- la montée automatique du tunnel.

14.1 Lancement automatique de tgbtray

Le Client VPN Linux permet de lancer automatiquement l'application au démarrage du système. Pour cela, vous pouvez utiliser le **gestionnaire de démarrage**. La procédure est très similaire entre Red Hat et Ubuntu.

Pour Red Hat, voir la section 14.1.1 Sous Red Hat.

Pour Ubuntu, voir la section 14.1.2 Sous Ubuntu.

14.1.1 Sous Red Hat

Pour ajouter l'icône **tgbtray** aux applications lancées au démarrage, procédez comme suit :

- 1. Si ce n'est pas déjà fait, installez gnome-tweaks.
 - 2. Lancez l'application **Ajustements**.



3. Sélectionnez **Applications au démarrage** dans la barre de gauche.

Q Ajustements		Applications au démarrage	×
Général		Les applications au démarrage se lancent automatiquement lorsque vous vous connectez.	
Apparence		+	
Applications au démarra	ige		
Barre de titre des fenêtr	es		
Barre supérieure			
Clavier et souris			
Espaces de travail			
Fenêtres			
Polices			

4. Cliquez sur le bouton avec le signe plus (+). Une liste d'applications s'affiche :

Fermer Application	ns Q Ajouter
> Terminal	
TheGreenBow	ſ
Vidéos	

5. Sélectionnez **TheGreenBow** dans la liste des applications disponibles, puis cliquez sur **Ajouter**. L'application est ajoutée aux applications qui sont lancées automatiquement lorsque vous vous connectez :

Applications au démarrage	×
Les applications au démarrage se lancent automatiquement lorsque vous vous connectez.	
+	
TheGreenBow	Supprimer
	Applications au démarrage Les applications au démarrage se lancent automatiquement lorsque vous vous connectez. + TeGreenBow

6. Fermez la fenêtre.

La prochaine fois que vous vous ouvrez une session, l'icône **tgbtray** sera automatiquement chargé dans le menu système.

14.1.2 Sous Ubuntu

Pour ajouter l'icône **tgbtray** aux applications lancées au démarrage, procédez comme suit :

7. Ouvrez la liste des applications en cliquant sur le bouton **Afficher les applications** dans le coin inférieur gauche de votre écran, puis cliquez sur l'icône des **Applications au démarrage**.



Alternative : appuyez sur Alt + F2 pour ouvrir la boîte de dialogue Lancer une commande, et exécutez la commande gnome-sessionproperties.

La fenêtre **Préférences des applications au démarrage** s'affiche.

Préférences des applications au démarrage	ĺ	×
Brogrammer supplémentaires au démarcage :		
- Agent de clés SSH	Aiouter	
Trousseau de clés de GNOME : agent SSH	Ajoucei	
Pas de description	Enlever	
Parallels Control Center Pas de description	Modifier	
Parallels Tools Installation Agent Pas de description		
	Fermer	
	renner	

8. Cliquez sur **Ajouter**. La fenêtre **Ajout d'un programme de démarrage** s'affiche.

Ajout d'un programme de démarrage 🛛 🕺			
Nom :	Client VPN Linux TheGreenBow		
Commande :	tgbtray	Parcourir	
Commentaire :	lcône du Client VPN Linux TheGreenBow dans le π		
	Annuler	Ajouter	

- 9. Renseignez un nom, p. ex. Client VPN Linux.
- 10. Renseignez la commande tgbtray.

THEGREENBOW

11. Ajoutez un commentaire, p. ex. icône du Client VPN Linux dans le menu système.

12. Cliquez sur Ajouter.

La prochaine fois que vous ouvrez une session, le Client VPN Linux se lance automatiquement et son icône s'affiche dans le menu système.

14.2 Montée automatique du tunnel

Pour permettre la montée automatique du tunnel, le lancement automatique de tgbtray doit avoir été configuré au préalable (voir section 14.1 Lancement automatique de tgbtray).



i

La procédure décrite ici s'applique aussi bien à Red Hat qu'à Ubuntu.

Pour faire monter le tunnel automatiquement, suivre les étapes ci-dessous :

- 1. Si tgbtray est déjà lancé, arrêtez-le.
 - 2. Dans le fichier de configuration conf.tgb, ajoutez les lignes suivantes :

```
<cfg_automation>
<autostart>true</autostart>
</cfg_automation>
```

3. Réinitialisez le démon IKE. Pour ce faire, exécutez la commande suivante :

tgbctl reset

4. Réinitialisez tgbtray. Pour ce faire, exécutez la commande suivante :

tgbtray reset

Voir chapitre 13 Configuration de NetworkManager pour plus d'informations sur l'ajout de scripts.

15 Sélection du noyau

Dans les versions 3.4.1 et antérieures du Client VPN Linux, le pilote tgbtun était lancé automatiquement au démarrage du système. Afin de prévenir le démarrage du pilote avec une version de noyau non compatible et un éventuel blocage du système, à partir de la version 3.4.4 du Client VPN Linux, le pilote est démarré avant le démarrage du service tgbiked et après contrôle de la version du noyau.

En vue d'anticiper une mise à jour du poste utilisateur avec un noyau qui n'est pas compatible avec la version du Client VPN Linux installée, vous pouvez définir le noyau souhaité dans le fichier /etc/tgb/tgbtun.params. Cela permettra notamment d'empêcher le démarrage du service sous Ubuntu 22.04 avec un noyau 6.x.

Le fichier /etc/tgb/tgbtun.params doit contenir une seule ligne commençant par requires suivi d'un numéro de noyau sous la forme d'une expression régulière, par exemple :

```
requires=5.14.*.el9 4.x86 64
```

16 Limitations actuelles

La version actuelle du Client VPN Linux comporte les limitations suivantes :

- Il n'est pas possible d'importer une configuration chiffrée.
- Une seule connexion VPN peut être ouverte à la fois.

17 Gestion des erreurs

17.1 L'utilisateur doit appartenir au groupe « tgb »

Si vous n'avez pas ajouté l'utilisateur courant au groupe d'utilisateurs tgb, le message d'erreur suivant s'affiche lorsque vous exécutez des commandes :

ERROR: User must belong to "tgb" group

Pour ajouter l'utilisateur au groupe tgb, ouvrez une fenêtre de terminal et exécutez la commande suivante :

sudo usermod -aG tgb \$(whoami)

Il est nécessaire de fermer/rouvrir la session, voire redémarrer le système, pour que cette commande soit prise en compte par Ubuntu. Nous vous recommandons de faire un redémarrage du système dans tous les cas.

17.2 Impossible de récupérer la liste des connexions VPN

Lorsque vous exécutez la commande tgbctl up [nom_connexion], l'erreur suivante peut s'afficher :

Error: Can't get tunnel list, check if tgbiked service is started can't be open: check status

Pour vérifier que l'utilisateur a bien été ajouté au groupe tgb, ouvrez une fenêtre de terminal et exécutez la commande suivante :

id

Si le groupe tgb ne figure pas dans la liste, redémarrez la machine pour que l'ajout soit pris en compte.

17.3 Echec d'ouverture de la connexion VPN

Lorsque le Client VPN Linux n'arrive pas à ouvrir une connexion VPN, le message d'erreur suivant s'affiche :

Opening [nom connexion] failed

Lorsque l'ouverture de la connexion VPN a échoué, ouvrez une fenêtre de terminal et exécutez la commande suivante :

```
journalctl -r -t tgbiked
```

Vous pouvez analyser le journal vous-même (voir chapitre 12 Journaux) ou contacter l'équipe support : https://www.thegreenbow.com/fr/support/assistance/support-technique/.

17.4 Les utilisateurs standard ne doivent pas avoir accès au fichier de configuration

Lorsque le Client VPN Linux n'arrive pas à ouvrir une connexion VPN après avoir remplacé le fichier /etc/tgb/conf.tgb par une nouvelle configuration, consultez le journal pour voir s'il contient le message suivant : « Non-root users must not be able have access to file /etc/tgb/conf.tgb ». En effet, le fichier de configuration ne doit pas être accessible en lecture aux utilisateurs autres que les super-utilisateurs (*root*).

Si c'est le cas, exécutez la commande suivante :

sudo chmod 600 /etc/tgb/conf.tgb

17.5 Vérification du pilote

Pour vérifier que le pilote (ou *driver*) est chargé, exécutez la commande suivante :

lsmod | grep tgb

La commande doit retourner le message suivant :

tgbtun [identifiant] 0

Si ce n'est pas le cas, suivez les étapes ci-dessous :

- 1. Vérifiez que le driver tgbtun.ko.xz est présent dans :
 - o /lib/modules/`uname -r`/extra/¹¹ pour Red Hat;
 - o /lib/modules/`uname -r`/updates/dkms¹² pour Ubuntu.
- 2. Vérifiez que le répertoire /usr/src/tgbtun-1.2 est présent.

¹¹ Sur certains systèmes, il est préférable de spécifier /usr/lib/modules.

¹² idem

3. Si le driver n'est pas installé, reportez-vous à la section suivante pour l'installer.

Si le problème persiste, contactez l'équipe support en fournissant le résultat des commandes suivantes :

- modinfo tgbtun
- dkms status tgbtun

Pour contacter l'équipe support, veuillez utiliser le formulaire suivant : <u>https://www.thegreenbow.com/fr/support/assistance/support-technique/</u>.

17.6 Impossible de démarrer le démon IKE

Si après avoir installé le programme le logiciel retourne l'erreur suivante :

TheGreenBow VPN
Error
Daemon failed to start because activation failed
Valider

Vous pouvez vérifier le fonctionnement du pilote et, le cas échéant, l'installer manuellement en suivant les étapes ci-dessous :

- 1. Vérifiez le pilote comme décrit à la section 17.5 Vérification du pilote.
- 2. Si la commande ne retourne rien, exécutez les commandes suivantes successivement pour installer le pilote :

```
cd /usr/src/tgbtun-1.2
sudo dkms install tgbtun/1.2
```

3. Sous Ubuntu, exécutez la commande suivante :

```
sudo insmod /lib/modules/`uname -
r`/updates/dkms/tgbtun.ko
```

Sous Red Hat, passez directement à l'étape 4.

4. Exécutez ensuite successivement les commandes suivantes pour redémarrer le démon IKE et afficher son état :

```
sudo systemctl restart tgbiked
sudo systemctl status tgbiked
```

Vous devriez recevoir en retour des informations similaires à ce qui est indiqué ci-dessous :

Image: Float the state of
tgb@TGB-Ubuntu-VM:~\$ sudo systemctl restart tgbiked tgb@TGB-Ubuntu-VM:~\$ sudo systemctl status tgbiked
tgbiked.service - TheGreenBow VPN daemon
Loaded: loaded (/lib/system//system/tgbiked.service; enabled; vendor prese
Active: active (running) since Tue 2024-02-06 16:04:46 CET; 135 ago
Tacket 2 (lighted)
Memory 1 1M
CGroup: /system.slice/tgbiked.service
└─3439 /usr/sbin/tgbiked -dlog-level=6
-
févr. 06 16:04:46 TGB-Ubuntu-VM tgbiked[3439]: deserialize vpnsetup.json : 2 pa
févr. 06 16:04:46 TGB-Ubuntu-VM tgbiked[3439]: Activation already done
fevr. 06 16:04:46 TGB-Ubuntu-VM tgblked[3439]: Loading configuration
fevr. 06 16:04:46 TGB-Ubuntu-VM [gbtked[3439]: => get_connexion
févr. 06 16:04:46 TGB-Ubuntu-VM tgbtkeu[3439]. COLCH NOT parse Ikevi part of Col-
févr. 06 16:04:46 TGB-Ubuntu-VM tobiked[3439]: INFO : DATF : 2020-09-10 at 10:45
févr. 06 16:04:46 TGB-Ubuntu-VM tgbiked[3439]: INFO : WRITTEN BY : VpnConf 6.57
févr. 06 16:04:46 TGB-Ubuntu-VM tgbiked[3439]: Could not open queue thegreenbows
févr. 06 16:04:46 TGB-Ubuntu-VM tgbiked[3439]: Waiting for message from IHM
lines 1-20/20 (END)

Vous pouvez alors poursuivre l'installation en ajoutant l'icône **tgbtray** au menu système (cf. chapitre 5 Icône tgbtray dans le menu système), puis ouvrir un tunnel de test (cf. chapitre 8 Utilisation du tunnel de test).

Si vous n'arrivez toujours pas à démarrer le démon IKE, veuillez contacter l'équipe support pour comprendre ce qui s'est passé : https://www.thegreenbow.com/fr/support/assistance/support-technique/.

17.7 Blocage du daemon IKE

Si jamais le daemon IKE ne répond pas, ce qui peut arriver après un changement d'interface réseau, ou après avoir débranché et rebranché le câble réseau, lancez la commande suivante pour le redémarrer :

sudo kill -9 \$(pidof tgbiked)

17.8 Erreurs token ou carte à puce

Lorsque l'utilisateur saisit un mauvais code PIN, l'IHM utilisée pour demander l'ouverture de la connexion VPN l'informe que le code PIN fourni n'est pas valide.

Lorsque l'utilisateur verrouille le token ou la carte à puce en entrant plusieurs fois un code PIN incorrect, l'IHM informe l'utilisateur que le token ou la carte à puce est verrouillé. Par ailleurs, le Client VPN Linux peut retourner les erreurs suivantes en lien avec l'utilisation de tokens et de cartes à puce :

- no smartcard plugged: le token ou la carte à puce n'est pas connectée
- wrong pin code : le code PIN entré par l'utilisateur est incorrect
- smartcard is locked: le token ou la carte à puce est verrouillée

17.9 Token ou carte à puce non reconnu par la machine virtuelle

Si le système d'exploitation est exécuté dans une machine virtuelle VMware, il convient de suivre au préalable la procédure ci-dessous :

- 1. Arrêtez la machine virtuelle.
- 2. Localisez le fichier de configuration * . vmx de la machine virtuelle (cf. <u>article VMware</u> à ce sujet, non disponible en français).
- 3. Ouvrez le fichier de configuration dans un traitement de texte.
- 4. Ajoutez les deux lignes suivantes au fichier et l'enregistrer :

```
usb.generic.allowHID = "TRUE"
usb.generic.allowLastHID = "TRUE"
```

La machine virtuelle est désormais prête pour l'utilisation du token ou de la carte à puce. Vous pouvez procéder à l'installation du middleware.



Si vous utilisez un autre logiciel de virtualisation, le principe reste le même : il convient de s'assurer que la machine virtuelle puisse accéder au token ou la carte à puce par USB.

18 Documents connexes à consulter

Pour savoir comment générer le fichier de configuration à utiliser avec le **Client VPN Linux**, nous vous invitons à consulter le « Guide de l'administrateur » du Client VPN Windows Enterprise. Vous le trouverez sur le site de <u>TheGreenBow</u> sous la rubrique Documentations produits.

Retrouvez la liste des pare-feux/passerelles VPN compatibles et les guides de configuration correspondants sur le site TheGreenBow : <u>https://www.thegreenbow.com/fr/support/guides-dintegration/passerelles-vpn-compatibles/</u>.

Vous pouvez télécharger une configuration de démonstration et ouvrir un tunnel de test en suivant les indications sur le site TheGreenBow : <u>https://www.thegreenbow.com/fr/faq/#deeplink-2226</u>.

Vous trouverez plus d'informations sur les produits TheGreenBow sur notre site internet : <u>https://thegreenbow.com/</u>.

19 Licence OpenSSL

OpenSSL est distribué sous la licence Apache 2.0 reproduite ci-dessous.

Apache License Version 2.0, January 2004 https://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

- 3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
- 4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
 - (a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and

HEGREENBOW

- (b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
- (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
- (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

- 5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
- 6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
- 7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

- 8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
- 9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

20 Contact

20.1 Information

Toutes les informations sur les produits TheGreenBow sont disponibles sur le site : <u>https://thegreenbow.com/</u>.

20.2 Commercial

Contact téléphonique : +33.1.43.12.39.30

Contact mail : sales@thegreenbow.com

20.3 Support

Le site TheGreenBow propose plusieurs pages concernant le support technique des logiciels :

Aide en ligne

https://thegreenbow.com/fr/support/assistance/

FAQ

https://thegreenbow.com/fr/faq/

Formulaire de contact

Le support technique est accessible via un formulaire disponible sur le site TheGreenBow à l'adresse : <u>https://thegreenbow.com/fr/support/assistance/support-technique/</u>.

Vos connexions protégées en toutes circonstances

28, rue Caumartin 75009 Paris – France

sales@thegreenbow.com

www.thegreenbow.com